CyberLink

Power2Go 13

Guida per l'utente

CyberLink

Data revisione: 23/05/2019

Copyright e limitazioni

CyberLink Quartiere generale internazionale:
CyberLink Corporation
15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

Sito Web di assistenza:	https://www.cyberlink.com
Telefono #:	886-2-8667-1298
Fax #:	886-2-8667-1385

Sommario

Capitolo 1:

Introduzione

Questo capitolo introduce il programma CyberLink Power2Go e include una panoramica delle sue funzioni principali. Illustra inoltre le versioni di Power2Go disponibili, elenca i tipi di dischi e file supportati e illustra i requisiti di sistema minimi.

Nota: questo documento è solo per riferimento ed ha un uso esclusivamente informativo. I suoi contenuti e il programma corrispondente sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Presentazione

Presentazione degli strumenti media digitale di CyberLink. CyberLink Power2Go è un software di masterizzazione multimediale completo che supporta tutte le unità e dischi, compresi CD, DVD e dischi Blu-ray(TM).

Con CyberLink Power2Go è possibile creare e masterizzare dischi dati, dischi musicali, dischi con gallerie fotografiche e dischi video. È anche possibile eseguire il backup del computer su un disco di archiviazione USB rimovibile, convertire i file multimediali per essere utilizzati su dispositivi mobile, eseguire il backup dei media online su un disco o disco rigido o usare le utilità disco per cancellare e copiare i dischi, montare le immagini disco come unità virtuale e molto altro.

CyberLink Power2Go è un software per la masterizzazione completo per PC.

Funzioni principali

Questa sezione illustra alcune delle funzioni principali disponibili nella versione più recente di CyberLink Power2Go.

Masterizzazione dei dischi

- Masterizzare dischi video con menu e capitoli su un disco Blu-ray, AVCHD o DVD, o masterizzare una cartella disco DVD o Blu-ray su un disco.
- Proteggere i file dati masterizzandoli su un CD, DVD o disco Blu-ray usando la crittografia a 256 bit.

- Creare un disco musicale in diversi formati audio.
- Creare una copia di un disco con crittografia fino a 256-bit.

Convertitore multimediale

- Convertire i file video e audio in formati più adatti per i dispositivi mobile.
- Trasmettere i video con i profili 4K più recenti (fino a 4096x2160), utilizzando i formati video H.264 (AVC) e H.265 (HEVC).
- Scegliere tra quattro tipi di miglioramenti della qualità video TrueTheater sui video convertiti.
- Copiare l'audio da un CD audio, modificare le informazioni della traccia audio e convertire i file in un formato che può essere usato sul dispositivo mobile.

Backup media online

- Scaricare i video da YouTube, inclusi i video 4K HDR (VP9/WebM).
- Accedere ai video salvati su Vimeo e scaricarli sul disco rigido.
- Eseguire il backup dei media online masterizzandoli direttamente su un disco.

Formati file multimediali più recenti supportati

- Importare i file video H.265 nel formato MP4 o MKV.
- Supporto per foto nel formato HEIF (.HEIC).
- Importare un file CUE per masterizzare un disco audio completo con elenchi di tracce e informazioni sull'album.
- Creare dischi audio con file audio nei formati APE, FLAC e OGG.
- Eseguire il ripping di un CD audio e salvare i file nel formato file audio APE, FLAC, M4A (AAC) o OGG.
- Convertire l'audio esistente nel formato file APE, FLAC, M4A (AAC) o OGG.

Recupero di sistema e unità virtuale

- Eseguire il backup del computer e dei file system di Windows su dischi o unità di archiviazione USB rimovibili da 32GB.
- Ripristinare il computer dall'immagine di sistema su dischi di recupero di sistema o unità di archiviazione USB rimovibili.

- Montare un file immagine disco e accedervi come con un disco fisico.

Creazione disco galleria fotografica

- Authoring dischi galleria fotografica che consente di creare un'applicazione per la visualizzazione delle foto da eseguire sul PC.
- Includere le descrizioni delle foto e una URL esterna sul disco.

Gestione disco

- Aggiungere un nuovo disco masterizzato alla libreria di Gestione disco.
- Importare i dischi masterizzati in precedenza in Gestione disco.
- Usare Gestione disco per trovare in modo semplice i file e i dischi masterizzati in precedenza.

Versioni di Power2Go

Le funzioni disponibili su CyberLink Power2Go dipendono completamente dalla versione installata sul computer.

Per visualizzare la tabella delle versioni di Power2Go, andare sul nostro sito web: https://it.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_it_IT.html

Per determinare la versione di CyberLink Power2Go, fare clic sul logo Power2Go in un punto qualsiasi del programma o premere Ctrl+B sulla tastiera o selezionare **Guida > Informazioni su Power2Go** quando ci si trova in una nuova finestra funzione.

Aggiornamento del software

Gli aggiornamenti software e gli aggiornamenti (patch) vengono resi disponibili periodicamente da CyberLink. CyberLink Power2Go informa automaticamente della disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Nota: per utilizzare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.

Per aggiornare il software, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire il Centro notifiche in uno dei seguenti modi:

- fare clic sul pulsante  quando attivato.
- fare clic sul pulsante **Aggiorna SW** nella finestra Informazioni su CyberLink Power2Go.

2. Fare clic sulla funzione da aggiornare o sulla patch con cui si desidera aggiornare.
3. Viene aperta una finestra del browser web dove è possibile acquistare gli aggiornamenti del prodotto o scaricare le patch più aggiornate.

Requisiti minimi di sistema

Di seguito sono illustrati i requisiti minimi di sistema per il processo di masterizzazione. Il sistema, pur soddisfacendo questi requisiti minimi, potrebbe richiedere maggiore capacità durante l'esecuzione di specifiche operazioni di masterizzazione.

Requisiti minimi di sistema	
Sistema operativo	• Microsoft Windows 10, 8/8.1, 7.
Processore (CPU)	• Masterizzazione dati: Intel Celeron 2,0 GHz o AMD Sempron 1,3 GHz. • Masterizzazione disco film: Intel Core 2 Duo E6400 o AMD Phenom II X2.
Processore grafico (VGA)	• 128 MB VGA VRAM.
Memoria	• 2 GB necessari (4 GB o superiore consigliati).
Risoluzione dello schermo	• 1024 x 768, 16-bit di colori.
Spazio su disco rigido	• 10 GB per la masterizzazione DVD; 25 GB per la masterizzazione di dischi Blu-ray.
Masterizzatore	• Unità disco registrabile CD/DVD/Blu-ray necessaria per la masterizzazione di dischi.
Connessione Internet	• Connessione Internet necessaria per l'inizializzazione software e l'attivazione del formato file e il Backup media online.

Nota: i requisiti di sistemi sono soggetti a cambiamenti. Visitare la pagina home di CyberLink Power2Go su https://www.cyberlink.com per i requisiti di sistema più aggiornati e dettagliati e per il supporto hardware.

Capitolo 2:

Media supportati

Il seguente elenco di formati file multimediali e tipo di dichi ottici sono supportati in CyberLink Power2Go. Notare che il media specifico supportato dalla propria versione del programma dipende dalla versione installata sul computer.

Per visualizzare la tabella delle versioni di Power2Go, andare sul nostro sito web: https://it.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_it_IT.html

Formati file supportati

La tabella illustra i formati file supportati sia per la creazione di dischi che per la conversione dei file multimediali.

Tipo di supporto	Importa	Esporta
Video	ASF, AVI, DAT, DVR-MS, FLV (H.264), M2T (H.264), M2TS (H.264), MKV (H.264), MKV (H.265), MOD, MOV (H.264), MP4 (H.264), MP4 (H.265), MPEG, MPEG-2, MPG, MTS (H.264), TOD, TS (H.264), VOB, VRO, WMV, WTV* (canale singolo)	MP4* (H.264 AVC), MP4* (H.265 HEVC), WMV*
Foto	BMP, GIF, HEIF (.HEIC), JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF	Non disponibile
Audio	APE, audio DSD* (DSF, DFF), FLAC, M4A* (AAC / ALAC), MP3, video con colonne sonore audio Dolby Digital 5.1, video con colonne sonore audio Dolby Digital Plus 5.1, OGG, WAV, WMA	APE*, stereo Dolby Digital* (2 canali stereo, 5.1 canali), FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG, WAV, WMA

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Tipi di dischi supportati

CyberLink Power2Go supporta la masterizzazione dei seguenti tipi di dischi:

- **CD**: CD-R/RW
- **DVD**: DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-RAM
- **Disco Blu-ray**: BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BDXL

Capitolo 3:

Area di lavoro di Power2Go

Questo capitolo fornisce una panoramica dell'area di lavoro di CyberLink Power2Go e delle modalità disponibili nel programma. CyberLink Power2Go dispone di molte finestre che variano leggermente di aspetto. Tuttavia queste finestre dispongono di molte funzioni che rendono più comoda la masterizzazione.

Il programma CyberLink Power2Go può essere eseguito in due modalità:

- Modalità Gadget masterizzazione desktop Power2Go
- Modalità Programma completo di Power2Go

La modalità Gadget masterizzazione desktop Power2Go è la più semplice delle due modalità, e consente di masterizzare dischi in pochi passi. La Modalità Programma completo di Power2Go offre l'accesso a tutte le funzioni di masterizzazione, utility disco, backup media online e al Convertitore multimediale..

Modalità Gadget masterizzazione desktop Power2Go

Il gadget masterizzazione desktop Power2Go rende la masterizzazione dei dischi più rapida e semplice. Si trova sul desktop (se attivata) in modo da poter trascinare semplicemente i file su di esso durante il lavoro. CyberLink Power2Go prepara i media per la masterizzazione, e offre una masterizzazione immediata una volta pronti.

Il Gadget masterizzazione desktop è disponibile su tutte le versioni supportate di Windows, ed utilizza le seguenti icone:

Icona gadget	Funzione di Power2Go
	Il gadget **Disco dati**. Trascinare i file dati su questa icona per masterizzare i dati su un disco.
	Il gadget **CD audio**. Trascinare i file musicali su questa icona per masterizzare un CD audio su un disco da riprodurre su un lettore CD.
	Il gadget **Disco video***. Trascinare i file video su questa icona per masterizzare i dati su un disco DVD, disco Blu-ray o AVCHD.
	Il gadget **Copia disco**. Fare clic su  in questo gadget per copiare i contenuti di un disco su un altro disco. Per informazioni su come copiare i dischi, vedere Copia disco.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Attivare il Gadget masterizzazione desktop

Quando si installa per la prima volta CyberLink Power2Go, il Gadget masterizzazione desktop viene attivato automaticamente. Quando è in esecuzione, l'icona viene visualizzata nell'area di notifica di Windows (barra delle applicazioni). Fare doppio clic sull'icona per visualizzare il gadget, o fare clic con il tasto destro per ulteriori opzioni.

Se il Gadget masterizzazione desktop Power2Go non è in esecuzione, è possibile attivarlo selezionando l'opzione **Gadget masterizzazione desktop CyberLink 13** dal menu Start di Windows. È inoltre possibile premere il tasto Windows sulla tastiera e digitare "Gadget masterizzazione desktop".

Masterizzare usando il Gadget masterizzazione desktop

Per masterizzare un disco con il Gadget masterizzazione desktop, procedere come segue:

1. Individuare il file sul computer da masterizzare.
2. Trascinare tutti i file da masterizzare sul disco direttamente sull'icona del Gadget masterizzazione desktop appropriata, ad esempio i file musicali sul gadget CD audio, i file video sul gadget Disco video, ecc.
3. Fare clic su nel Gadget masterizzazione desktop Power2Go per avviare il processo di masterizzazione.

Suggerimenti per la masterizzazione con il Gadget masterizzazione desktop

Di seguito sono illustrati dei suggerimenti che è possibile seguire durante la masterizzazione con il Gadget masterizzazione desktop:

- Per passare da una funzione all'altra nel Gadget masterizzazione desktop, fare clic sulle frecce sul lato del gadget.



- Fare clic sull'icona  nella parte inferiore destra del Gadget masterizzazione desktop per aprire una finestra e visualizzare un elenco dettagliato dei contenuti da masterizzare.

- Tutti i dischi musicali da masterizzare con Gadget masterizzazione desktop sono nel formato CD audio.

- Trascinando i file video sull'icona Disco audio, CyberLink Power2Go estrae l'audio dal file video per eseguire la masterizzazione.

Configurare il Gadget masterizzazione desktop

Fare clic con il tasto destro sull'icona  nell'area di notifica di Windows (barra delle applicazioni) per visualizzare un elenco di opzioni di configurazione per il Gadget masterizzazione desktop.

L'elenco di opzioni include:

- **Sempre in primo piano**: selezionare per mantenere il Gadget masterizzazione desktop in primo piano rispetto agli altri programmi in esecuzione.

- **Esegui il programma all’avvio del computer**: selezionare per avviare automaticamente il Gadget masterizzazione desktop tutte le volte che viene avviato il computer. Deselezionare questa opzione per non lanciarlo automaticamente all'avvio.

- **Unità virtuale CyberLink**: fare clic per avviare la finestra Unità virtuale di CyberLink dove è possibile montare i file immagine e altro. Per ulteriori informazioni consultare Unità virtuale Power2Go.

- **Cancella disco**: selezionare per cancellare un disco riscrivibile presente nell'unità disco.
- **Chiudi disco**: selezionare questa opzione per proteggere da scrittura il disco corrente nell'unità. Dopo avere chiuso il disco non sarà possibile aggiungere altri dati.
- **Informazioni su**: selezionare per visualizzare le informazioni relative alla versione di CyberLink Power2Go.
- **Guida**: selezionare per aprire questo file della guida.
- **Esci**: selezionare per chiudere il Gadget masterizzazione desktop.

Modalità Programma completo di Power2Go

La modalità Programma completo di Power2Go è la modalità principale di CyberLink Power2Go. In questa modalità, visualizzata automaticamente all'avvio di CyberLink Power2Go, è possibile accedere a tutte le funzioni del programma nella finestra nuova attività.



Per iniziare un progetto, è sufficiente selezionare un'attività nella parte superiore per avviare l'attività da eseguire. L'elenco di seguito illustra le attività di CyberLink Power2Go a cui è possibile accedere in questa modalità:

Attività	Funzione di Power2Go
Disco dati	Usare l'attività **Disco dati** per masterizzare i file dati su un CD, DVD o disco Blu-ray. I file dati possono includere qualsiasi tipo di documento o file digitale. Per ulteriori informazioni, vedere Disco dati.
Disco video	Nella finestra attività **Disco video*** è possibile creare un disco film dall'aspetto professionale su DVD/Blu-ray*/AVCHD* contenente i file video. Questa funzione consente anche di masterizzare le cartelle DVD e disco Blu-ray su un disco. Per ulteriori informazioni vedere Disco video.
Disco musicale	L'attività **Disco musicale** consente di masterizzare i file audio nel formato MP3*, WMA, o WAV su un CD o DVD. È anche possibile estrarre l'audio dai file video per la masterizzazione, creare un CD audio tradizionale o masterizzare un disco audio CUE. Per ulteriori informazioni consultare Disco musicale.
Disco galleria fotografica	In questa finestra attività è possibile creare un **Disco galleria fotografica*** utilizzando le foto su CD, DVD, o disco Blu-ray. Questi dischi contengono l'applicazione per la visualizzazione delle foto eseguibile su qualsiasi computer dotato di visualizzatore. Per ulteriori informazioni, vedere Disco galleria fotografica.
Backup media online	Eseguire il backup dei media salvati su YouTube e Vimeo nella finestra attività **Backup media online**. Per ulteriori informazioni, vedere Backup media online.


Attività	Funzione di Power2Go
Copia disco	È possibile usare l'attività **Copia disco** per eseguire una copia esatta di un disco nel caso sul computer sia presente più di una unità disco. In questa finestra attività è anche possibile creare o masterizzare una immagine disco. Per ulteriori informazioni, vedere Copia disco.
Convertitore multimediale	Convertire tutti i file video e audio, incluso l'audio su CD, da usare sui dispositivi mobile utilizzando il **Convertitore multimediale**. In questa funzione è anche possibile copiare l'audio e accedere al convertitore multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere Convertitore multimediale.
Utility	Dalla finestra attività **Utility** è possibile accedere a diverse funzioni utili, inclusa la Gestione disco, cancellazione del disco e la creazione di un backup di recupero* di sistema su un disco o unità di archiviazione USB rimovibile. Questa finestra consente anche di accedere all'unità virtuale di CyberLink dove è possibile creare e masterizzare dischi misti e CD extra. Per ulteriori informazioni, vedere Utility.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Nuova finestra di funzione

Quando viene selezionata una funzione nella nuova finestra attività, il programma avrà il seguente aspetto:

> **Nota**: alcune funzioni potrebbero visualizzare una finestra diversa e saranno descritte in dettaglio in altre parti di questa guida.



***A** - Pannello ricerche, **B** Pannello media (media sul computer/media online), **C** - Campo di ricerca, **D** - Aggiorna, **E** - Seleziona masterizzatore disco, **F -** Pulsante Avanti, **G** - Area contenuti (media da masterizzare/scaricati/convertiti), **H** - Indicatore capacità disco*

Usare il Pannello delle ricerche

Il pannello delle ricerche è dove è possibile scorrere o filtrare i contenuti da masterizzare, convertire, ecc. Il pannello delle ricerche può contenere una delle seguenti schede per aiutare nella ricerca dei contenuti: **Sfoglia**, **Filtro**, **Media**, **Media online**.

> **Nota**: è anche possibile inserire le parole chiave nel campo di ricerca per cercare la musica, i video e i file dati nella libreria di Power2Go. Consultare <u>Preferenze libreria</u> per le informazioni su come rendere cercabili la musica, i video e i file dati aggiungendo le cartelle alla libreria di Power2Go.

Scheda Sfoglia

Nella scheda **Sfoglia** è possibile scorrere le unità e le cartelle sul computer. È simile a Esplora risorse, e quando viene selezionata una cartella, nel pannello media vengono visualizzati i file nel formato supportato per il tipo di disco selezionato.

Scheda Filtro

La scheda **Filtro** è disponibile quando vengono masterizzati dischi dati. In questa scheda è possibile filtrare i tipi di dati da includere nel disco per semplificare il processo di ricerca.

Selezionare **Tutti i file** per visualizzare tutti i file nella cartella, o selezionare **File personalizzati**, quindi selezionare i tipi di file dall'elenco che si desidera cercare. Fare clic su **Modifica** per personalizzare l'elenco delle estensioni file utilizzate da CyberLink Power2Go per filtrare. È possibile aggiungere o rimuovere le estensioni dei file dall'elenco selezionando il pulsante **Modifica** e apportando le modifiche necessarie.

Scheda Media

Usare la scheda **Media** durante la creazione di dischi musicali per trovare in modo semplice i file musicali da cercare. CyberLink Power2Go utilizza il servizio libreria di Power2Go per assegnare una categoria alla musica per artista, album, genere, anno, e aggiunti di recente.

> **Nota**: è possibile impostare la musica che sarà disponibile nella libreria di Power2Go aggiungendo le cartelle alla scheda Preferenze libreria. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze libreria.

Scheda Media online

Nella finestra Backup media online, la scheda Media online è la sola opzione disponibile nel pannello delle ricerche. Da qui è possibile accedere agli account YouTube e Vimeo dove è possibile scorrere e eseguire il backup dei file multimediali su questi siti web di media online. Per ulteriori informazioni, vedere Backup media online.

Progetti di Power2Go

Durante la creazione di dati, video, musica o dischi galleria foto, è possibile salvare i progressi come nuovo progetto nel formato P2G. Consente di completare la masterizzazione in un secondo momento o masterizzare nuovamente lo stesso disco.

Per salvare il progetto disco, selezionare **Progetto > Salva** o **Salva con nome** dal menu. Per aprire un progetto creato in precedenza, selezionare **Progetto > Apri** dal menu nella nuova finestra funzione.

Capitolo 4:

Disco dati

L'opzione **Disco dati** consente di masterizzare i file dati su un CD, DVD o disco Blu-ray. I file dati possono includere qualsiasi tipo di documento o file digitale. È anche possibile creare un disco dati sicuro nel caso si stiano masterizzando contenuti sensibili su un disco.

Creare e masterizzare i dischi dati

Per masterizzare un disco dati, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Disco dati** e selezionare il tipo di disco (**CD**, **DVD**, **disco Blu-ray**) da creare. Verrà visualizzata la finestra Disco dati.
2. Usare il pannello delle ricerche (consultare Usare il Pannello ricerche per ulteriori informazioni) per trovare i file da includere nel disco.

Nota: per risultati migliori, assicurarsi di impostare la libreria di Power2Go prima di creare un disco dati. Una volta eseguita l'operazione, i file dati nella libreria diventano cercabili quando vengono inserite le parole chiave nel campo di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze libreria.

3. Selezionare i file o le cartelle da masterizzare, quindi trascinarli nell'area dei contenuti.

Nota: è anche possibile fare clic sul pulsante per aggiungere i file dati o fare clic sul pulsante per creare una cartella nel disco.

4. Dopo aver aggiunto tutti i contenuti che si desidera masterizzare, fare clic sul pulsante **Avanti**.
5. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.

6. Fare clic su **Masterizza** una volta pronti a masterizzare il disco.

> **Nota**: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

7. Una volta completata la masterizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

> **Nota**: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

> **Nota**: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.


Masterizzare un disco dati sicuro

L'opzione disco dati sicuro consente di masterizzare i file dati protetti da password su CD, DVD, o dischi Blu-ray.

È anche possibile masterizzare dischi dati sicuri utilizzando nomi file crittati. I nomi file crittati sono nascosti a meno che non venga inserita la password corretta. È possibile scegliere di proteggere tutti o solo alcuni file presenti su un disco dati.

Per masterizzare un disco dati sicuro, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Disco dati** e selezionare il tipo di disco (**CD**, **DVD**, **disco Blu-ray**) da creare. Verrà visualizzata la finestra Disco dati.
2. Fare clic sul pulsante .
3. Selezionare il livello di sicurezza per il disco: **Protetto (128-bit)** o **Protezione elevata (256-bit)**.
4. Inserire una **Password** per il disco dati sicuro. Inserire nuovamente la password nel campo **Conferma password** e, se necessario, includere un **Promemoria password**, in caso venga dimenticata la password.
5. Selezionare la casella di controllo **Nascondi nomi dei file nel disco protetto** per crittare i nomi dei file sul disco.
6. Fare clic su **OK**. Notare che l'area contenuti è divisa in due sezioni.



7. Usare il pannello delle ricerche (consultare Usare il Pannello ricerche per ulteriori informazioni) per trovare i file da includere nel disco.

Nota: per risultati migliori, assicurarsi di impostare la libreria di Power2Go prima di creare un disco dati sicuro. Una volta eseguita l'operazione, i file dati nella libreria diventano cercabili quando vengono inserite le parole chiave nel campo di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze libreria.

8. Selezionare i file o le cartelle da masterizzare e trascinarli nell'area dati sicuri (indicata in rosa) o nell'area dati non sicuri (indicata in blu).

> **Nota**: è anche possibile fare clic sul pulsante  per aggiungere i file dati o fare clic sul pulsante  per creare una cartella nell'area disco selezionata.

9. Una volta aggiunto tutti i contenuti che si desidera masterizzare, fare clic sul pulsante **Avanti**.
10. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.
11. Fare clic su **Masterizza** una volta pronti a masterizzare il disco.

> **Nota**: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

12. Una volta completata la masterizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

> **Nota**: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.


- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Visualizzare il contenuto su un disco sicuro


Quando si masterizzano dati su un disco sicuro con CyberLink Power2Go, il Browser sicuro di CyberLink viene incluso nel disco in modo da poter visualizzare i contenuti del disco.

1. Quando si inserisce un disco dati sicuro nell'unità disco, il Browser sicuro di CyberLink richiede la password.



Nota: se il Browser sicuro di CyberLink non si avvia automaticamente quando viene inserito il disco dati sicuro, provare a navigare nel disco usando Esplora risorse, quindi fare doppio clic sul disco nell'unità per avviarlo automaticamente.

2. Inserire la password, quindi fare clic su **OK** per visualizzare la finestra del Browser sicuro di CyberLink.



Nota: se si scegliere **Nascondi nomi dei file nel disco protetto** durante la creazione del disco, fare doppio clic sulla cartella sicura nella vista elenco per visualizzare i file.

3. Nel Browser sicuro di CyberLink, è possibile usare le seguenti funzioni:

- Fare clic su per visualizzare un file con il programma predefinito.
- Per estrarre i file dal disco e salvarli sul computer, selezionare i file e fare clic su .

Nota: se il disco dati sicuro contiene più sottocartelle, fare clic su per passare alla cartella precedente.

- Fare clic su per cercare i file. Digitare parte o tutto il nome del file o cartella nel campo fornito. Durante la ricerca è possibile fare clic su **Dimensione** per cercare i file con una dimensione specifica, o **Data modifica** per cercare i file creati o modificati in una data specifica o in un intervallo di date.

Nota: per cambiare la vista degli elementi nel Browser sicuro di CyberLink, fare clic su .

Capitolo 5:

Disco video

L'opzione **Disco video*** consente di masterizzare i file video su DVD, disco Blu-ray o AVCHD insieme a un menu disco elegante.


Nota: consultare <u>Formati file supportati</u> per un elenco dei formati file video che è possibile importare durante la creazione di un disco video.

È anche possibile masterizzare una cartella DVD o disco Blu-ray su un disco.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Masterizzare un disco video

Quando viene selezionata l'opzione **Disco video DVD**, **Disco Blu-ray** o **AVCHD** nella finestra nuova attività, viene visualizzata la finestra per la creazione del disco.



__A__ - Scheda Contenuto disco, __B__ - Scheda Preferenze menu, __C__- Scheda Preferenze disco, __D__ - Proprietà carattere menu disco, __E__ - Finestra anteprima menu disco, __F__ - Masterizza su disco, __G__ - Anteprima menu disco, __H__ - Proprietà menu disco, __I__ - Controlli di navigazione del menu, __J__ - Cambia visualizzazione capacità, __K__ - Contenuto disco

Le procedure per creare e masterizzare un disco video possono variare in relazione ai requisiti. Le sezioni di seguito illustrano tutte le funzioni che è possibile usare nella finestra di creazione del disco, pertanto consultare le sezioni che si applicano al disco che si desidera creare.

Creare un disco video

Per creare un disco video, procedere come segue:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Disco video**. Selezionare l'opzione **Disco video DVD**, **Disco Blu-ray** o **AVCHD** per aprire la finestra di creazione disco.
2. Fare clic sul pulsante e scorrere e selezionare il file video da includere nel disco.
3. Una volta aggiunto il file video, è possibile fare clic nell'area dei contenuti del disco per tagliare la clip, aggiungere i capitoli o ruotare.
4. Se il video importato è nel formato non 16:9, (9:16, 1:1 ecc), fare clic su per applicare l'effetto sfocatura alle aree scure del video utilizzando InstaFill. Una volta selezionato, fare clic sull'opzione **Abilita** e scegliere se eseguire **Applica a tutti** i video simili nel disco.
5. Fare clic sul pulsante per importare altri file video, se necessario. Ciascun video importato diventa un altro video/scena del disco finale.

Nota: quando si aggiungono file video, fare clic sul pulsante **Struttura menu** per visualizzare la struttura del menu disco. Nella struttura è possibile vedere tutti video/scene aggiunti sul disco e qualsiasi campitolo all'interno di ciascun video.

6. Fare clic su per un'anteprima dei video importati, se necessario.


Nota: è possibile fare clic su per impostare la risoluzione/qualità del video usato durante l'anteprima del filmato nella finestra di anteprima. Più alta è la qualità selezionata, più risorse sono necessarie per visualizzare l'anteprima del progetto video.

7. Procedere per completare il processo di creazione del disco:
   - [Modificare le preferenze del menu]()
   - [Modificare le preferenze del disco]()
   - [Masterizzare il video sul disco]()


Ritagliare i video clip aggiunti

Per ritagliare i video clip aggiunti, procedere come segue:

1. Fare clic sul aggiunto, quindi sul pulsante .
2. Usare i controlli di riproduzione per trovare dove inizia la clip tagliata, quindi fare clic su  per impostare posizione di mark in o trascinare il cursore della posizione di mark in su questa posizione.



3. Usare i controlli di riproduzione per trovare dove finisce la clip tagliata, quindi fare clic su  per impostare posizione di mark out o trascinare il cursore della posizione di mark out su questa posizione.



> **Nota**: è possibile fare clic su  per bloccare la durata del video ritagliato. Una volta bloccato, fare clic e trascinare il contenuto selezionato nella posizione esatta dove è stato ritagliato.

4. Se necessario, è possibile visualizzare l'anteprima della clip ritagliata facendo clic su **Uscita**, quindi fare clic sul pulsante di riproduzione nei controlli del lettore. Fare clic su **Originale** per riprodurre il file originale.
5. Fare clic su **OK** per impostare le modifiche e ritagliare la clip.

> **Nota**: è possibile accedere in qualsiasi momento alla finestra di ritaglio per definire la clip ritagliata.

Aggiungere capitoli ai video clip aggiunti

Per aggiungere i capitoli a un video clip aggiunto, procedere come segue:

1. Fare clic sulla clip aggiunta, quindi sul pulsante  per aprire la finestra Imposta capitoli.

2. Per aggiungere automaticamente i capitoli, fare clic sul pulsante  e procedere come segue:

   - **Inserisci capitoli a intervalli fissi**: selezionare questa opzione e inserire un intervallo fisso in minuti nel campo a disposizione. Power2Go inserisce un capitolo nella clip ogni numero di minuti specificati. Fare clic su **OK** per inserire automaticamente i capitoli nella clip.

   - **Inserisci capitoli uniformemente**: selezionare questa opzione e inserire il numero di capitoli nel campo a disposizione. Power2Go li inserisce in modo regolare durante tutta la clip. Fare clic su **OK** per inserire i capitoli nella clip.

3. Per aggiungere manualmente i capitoli, usare i controlli del lettore per trovare il punto nella clip dopo aggiungere il capitolo, quindi fare clic sul pulsante . Ripetere questo passaggio fino ad aggiungere tutti i capitoli necessari.

Nota: è possibile modificare un marcatore di capitolo facendo clic e trascinandolo in una nuova posizione. Per rimuovere uno o più capitoli aggiunti, selezionare un marcatore capitolo e fare clic su  per rimuoverlo. Fare clic su  per rimuovere tutti i capitoli aggiunti.

4. Per impostare l'immagine di miniatura per ciascun capitolo, usare i controlli di riproduzione per trovare il fotogramma del video da usare nel capitolo, quindi fare clic su  per impostare l'immagine.

Nota: è possibile rinominare i capitoli nel menu facendo clic con il tasto destro nell'elenco dei capitoli e selezionando **Rinomina capitolo**.

5. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Imposta capitoli e salvare tutte le modifiche alla clip aggiunta.

Nota: una volta aggiunta, è possibile fare clic su **Mostra capitoli** per visualizzare tutti i capitoli aggiunti per una clip.

Ruotare i video clip aggiunti

Per ruotare un video clip aggiunto, fare clic su di esso, quindi fare clic su  per ruotare in senso antiorario, o su  per ruotare in senso orario.

Modificare le preferenze menu

Una volta aggiunti tutti i contenuti al disco, fare clic sulla scheda **Preferenze menu** per modificare il menu disco esistente o selezionare un altro modello per il menu disco.

Tutti i modelli menu disco in CyberLink Power2Go sono multi livello, e sono composti dalle seguenti pagine:

- una pagina home principale (**Menu radice**). È la prima pagina menu visualizzata quando viene riprodotto il disco. Può contenere l'apertura del menu, le miniature animazione e altro.

Nota: è possibile scegliere di non includere un menu radice nel disco deselezionando l'opzione **Includi menu radice** in basso a sinistra nella scheda **Preferenze menu**.

- se sono stati aggiunti più di un video clip (titolo), o una clip aggiunta con capitoli, il disco presenterà la pagina **Scene**. Se si sceglie di non includere un menu radice, la pagina scene diventa la pagina visualizzata quando si riproduce il disco.

Selezionare i modelli menu disco

CyberLink Power2Go offre una serie di modelli menu eleganti preconfigurati tra cui è possibile scegliere. Questi menu sono già personalizzati e possono includere alcune funzioni some animazione e musica per il menu.

Fare clic su per aprire la vista di esplorazione e vedere l'elenco filtrato dei modelli di menu disponibili. Per avere più opzioni menu disco, è possibile fare clic su **Store pacchetto menu** per acquistare menu premium dallo store pacchetti menu di CyberLink, o sulla miniatura **Scarica modelli** per scaricare altro da DirectorZone.

Nota: nella vista esplorazione è possibile organizzare tutti i menu facendo clic su per aggiungere nuovi tag filtro per i menu. Per aggiungere un menu a un tag, è sufficiente trascinarlo sul tag.

Selezionare un modello di menu per visualizzarne l'anteprima. Selezionare **Applica** per applicare lo stile della pagina menu evidenziato alla pagina menu specificata (pagina Menu radice o Titolo (Scene)). Selezionare **Applica a tutte le pagine** per usare lo stesso stile per ogni pagina (pagina Menu radice o Titolo (Scene)).

Nota: per non includere un menu al disco finale, selezionare il modello **Nessun menu** nella scheda **Preferenze menu**.

Modificare le proprietà menu disco

CyberLink Power2Go consente di modificare alcune proprietà del menu disco. Usare i controlli di navigazione del menu per visualizzare un'anteprima del design e del comportamento del menu disco corrente.

Per visualizzare le scene o i capitoli sul disco, usare il pulsante e gli altri controlli di navigazione del menu per scorrere il menu disco. Oppure fare clic sul pulsante **Anteprima** nella parte inferiore della finestra per vedere come apparirà il disco quando riprodotto su un lettore dopo la masterizzazione.

Nota: prima di visualizzare l'anteprima del disco, assicurarsi di fare clic su  e di selezionare la qualità dell'anteprima dall'elenco (Full HD*, HD*, alta, normale, bassa) per impostare la risoluzione/qualità del video utilizzato nell'anteprima. Più alta è la qualità selezionata, più risorse sono necessarie per visualizzare l'anteprima del disco.

Modificare il testo del menu disco

Per modificare il testo visualizzato nella pagina menu, compresi i pulsanti di testo cliccabili, fare doppio clic sul testo, quindi inserire il nuovo testo. È possibile modificare lo stile del testo del menu, la dimensione e l'allineamento utilizzando le opzioni delle proprietà del carattere del menu nella parte superiore della finestra menu disco.

Per cambiare la posizione di testo o pulsanti sul menu, è sufficiente fare clic e trascinare il testo nella nuova posizione.

Nota: quando viene cambiata la posizione di testo e menu, assicurarsi di fare clic su  per attivare l'area sicura della TV che mostra una casella nella finestra di anteprima per indicare l'area sullo schermo della maggior parte degli schermi TV.

Configurare le impostazioni del menu disco

Nella parte inferiore della scheda Preferenze menu è possibile configurare le seguenti impostazioni del menu disco:

- **Includi menu radice**: selezionare questa opzione per visualizzare il menu radice o la pagina home sul disco. Deselezionando l'opzione, viene visualizzata la pagina scene come impostazione predefinita durante la riproduzione del disco masterizzato.
- **Includi video apertura menu**: deselezionare questa opzione per non includere nel menu disco il video di apertura del menu disponibili in alcuni menu disco. Questa opzione è diversa rispetto al video iniziale che può essere incluso se questo elemento è selezionato o meno.

- **Mostra indice miniature**: selezionare per aggiungere la numerazione a ciascuna scena e miniatura capitolo nelle pagine del menu.
- **Attiva miniatura animazione**: deselezionare questa opzione per disattivare l'anteprima dell'animazione nelle miniature dei titoli video nel menu disco.


Impostare la musica di sottofondo del menu disco

Alcuni modelli di menu disco predefiniti contengono la musica menu che può essere modificata o aggiunta nel modo seguente:

- fare clic su  per sostituire la musica di sottofondo corrente. Selezionare **Importa da disco rigido** per usare un file audio presente nel computer, o **Importa da libreria musica di sottofondo** per usare la musica offerta da Power2Go.
- fare clic su  per rimuovere la musica di sottofondo corrente dal menu disco.
- fare clic su  per modificare la musica originale o la musica aggiunta in precedenza, nella finestra Modifica musica di sottofondo menu:
  - fare clic sul pulsante  per aggiungere i file della musica di sottofondo. Selezionare **Importa da disco rigido** per usare un file audio presente nel computer, o **Importa da libreria musica di sottofondo** per usare la musica offerta da Power2Go.
  - ritagliare il file audio utilizzando i controlli di riproduzione e quindi spostare i cursori sulla barra di ritaglio sulla posizione iniziale e finale.



  - usare il cursore del volume per impostare il volume della musica di sottofondo del menu durante la visualizzazione del menu.




- o è possibile scegliere tra **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per la musica del menu.
- o se la durata del file musicale del menu non è lunga quanto la durata specificata, selezionare l'opzione **Automatica** per ripetere la musica.
- o fare clic su **Applica a tutte le pagine** per impostare la musica per tutte le pagine del menu disco, o fare clic su **Applica** per impostarla per la pagina corrente che si sta modificando.

Aggiungere il video iniziale


Usare questa opzione per aggiungere un video come video iniziale per il disco creato. Il video iniziale viene riprodotto automaticamente quando il disco viene inserito nel lettore, prima di caricare il menu disco. Durante il video iniziale non sono disponibili i pulsanti di navigazione, e non è possibile far avanzare velocemente questo segmento. In una produzione professionale, in genere è usato per copyright e avvisi. Tuttavia, è possibile usare al suo posto una propria introduzione o un altro video clip.

Per impostare una clip come video iniziale, procedere come segue:

- fare clic su , quindi selezionare il video che si desidera usare.
- fare clic su  per rimuovere il video impostato come video iniziale.
- fare clic su  per modificare il video iniziale nella finestra Modifica video iniziale:
    - o fare clic sul pulsante  per cambiare il video iniziale.
    - o usare i controlli di riproduzione per tagliare il file del video iniziale e trovare dove inizia la clip tagliata, quindi fare clic su  per impostare posizione di mark in o trascinare il cursore della posizione di mark in su questa posizione.




- usare i controlli di riproduzione per tagliare il file del video iniziale e trovare dove finisce la clip tagliata, quindi fare clic su per impostare posizione di mark out o trascinare il cursore della posizione di mark out su questa posizione.



Nota: è possibile fare clic su per bloccare la durata del video iniziale ritagliato. Una volta bloccato, fare clic e trascinare il contenuto selezionato nella posizione esatta dove è stato ritagliato.

- usare il cursore del volume per impostare il volume del video inziale durante la riproduzione.



- fare clic su **Applica** per salvare le modifiche.

Impostare la modalità di riproduzione del disco

Fare clic sul pulsante per impostare la riproduzione del disco nel lettore disco selezionando una delle modalità di riproduzione disponibili nell'elenco.

Nella finestra Impostazioni modalità riproduzione è possibile:

- scegliere una delle quattro modalità di riproduzione disponibili in base alle descrizioni disponibili. Il disco seguirà il comportamento selezionato quando viene inserito o riprodotto nel lettore.
- per riprodurre automaticamente il contenuto del disco, selezionare l'opzione **Timeout menu automatico**. Quando selezionato, il contenuto del disco viene riprodotto automaticamente dopo la visualizzazione del menu disco per la

durata specificata. Se non viene selezionata questa opzione, il menu viene riprodotto in modo continuo fino a quando non viene premuto il pulsante play sul lettore.

Modificare le preferenze disco

Prima di masterizzare un disco è necessario configurarne le preferenze, inclusi il formato del disco e del file video, il formato audio, ecc. Fare clic sulla scheda **Preferenze disco** per configurare le preferenze del disco.

Nella scheda Preferenze disco sono disponibili le seguenti preferenze:

Formato disco

- il formato del disco è determinato dalle opzioni selezionate nella pagina nuova attività (**Disco DVD-Video**, **Disco Blu-ray**, **AVCHD**). In relazione al formato del disco selezionato, potrebbe essere disponibile un menu a discesa per selezionare la capacità del disco o un'opzione per masterizzare un disco rimovibile. Ad esempio, per AVCHD è possibile masterizzare il video su un disco rimovibile, scheda SD/SDHC/SDXC o chiavetta di memoria.

Impostazioni video e audio

- **Seleziona formato registrazione video**: se disponibile per il formato disco selezionato, selezionare il formato di registrazione del video sul disco e il suo formato.

- **Seleziona formato codifica video e qualità**: se disponibile per il formato disco selezionato, selezionare il formato di codifica e la qualità video per il disco. L'opzione **Adatta** regola automaticamente il bit rate alla qualità video migliore in modo che si adatti alla capacità del disco utilizzato.

- **Seleziona formato codifica audio e canali**: selezionare il formato audio per il disco, e il numero di canali in grado di trasmettere.

Nota: le opzioni qualità video e tipo di audio disponibili dipendono dal formato del disco selezionato.

- **Formato TV**: selezionare il formato TV (NTSC o PAL) per il video. Questo formato deve corrispondere alla regione in quale deve essere riprodotto il disco video.

Masterizzare un video su disco

La masterizzazione del disco è la fase finale del processo di creazione di un disco. Una volta masterizzato il disco, è possibile riprodurlo su un lettore.

Nota: prima di masterizzare il disco, selezionare **Masterizzazione > Impostazioni** dal menu (o Ctrl+I sulla tastiera) per configurare le impostazioni video. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni video.

Per masterizzare un video su un disco, procedere come segue:

1. Nella finestra di creazione disco, fare clic sul pulsante **Masterizza**.
2. Configurare le preferenze di produzione come segue:

- **Unità corrente**: l'unità di masterizzazione (o disco rimovibile per il formato AVCHD) sarà utilizzata da CyberLink Power2Go per masterizzare la produzione su un disco. Se necessario, fare clic sul per selezionare un'altra unità e configurare le impostazioni di masterizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare le impostazioni di masterizzazione. Se si sta masterizzando la produzione su un disco riscrivibile, è possibile fare clic su per cancellarlo. Per ulteriori informazioni, vedere Cancellare i dischi.
- **Etichetta di volume del disco**: nel campo a disposizione, inserire un'etichetta per il disco. L'etichetta disco può contenere fino a 16 caratteri.
- **Masterizza su disco**: assicurarsi che l'opzione sia selezionata per masterizzare la produzione su un disco.
- **Numero di copie**: nel campo a disposizione, inserire il numero di dischi che CyberLink Power2Go deve masterizzare in successione.
- **Crea cartella**: selezionare questa opzione per creare una cartella disco sul computer che contiene tutti i file necessari per la masterizzazione. Fare clic su in per specificare la cartella dove eseguire la creazione. La creazione di una cartella sovrascrive tutti i dati esistenti nella directory.
- **Tag Gestione disco**: fare clic sul pulsante per aggiungere i tag di ricerca per parola chiave che è possibile usare per trovare in seguito il disco nel catalogo Gestione disco. Per ulteriori informazioni, consultare Usare Gestione disco.

- **Attiva x.v.Color**: x.v.Color è un sistema di colori che visualizza una gamma più ampia del normale. CyberLink Power2Go può generare una trasmissione conforme x.v.Color, che è retrocompatibile con gli schermi RGB, offrendo allo stesso tempo la possibilità di raggiungere una qualità visiva migliore in caso di riproduzione in ambienti x.v.Color pronti.
- **Attivare l'encoder video hardware**: attivare questa opzione per velocizzare la durata del rendering e della masterizzazione. Questa opzione è attiva solo se il computer supporta l'accelerazione hardware (scheda grafica NVIDIA che supporta CUDA, una scheda grafica AMD che supporta AMD Accelerated Parallel Processing, o un computer con tecnologia della famiglia di processori Intel Core).

3. Fare clic su **Inizia masterizzazione** per avviare il processo di masterizzazione.

Nota: il processo di masterizzazione richiede alcuni minuti, in relazione alla durata e alla qualità del video e alla potenza di elaborazione del computer. Essere pronti ad attendere mentre CyberLink Power2Go esegue il rendering del disco video. Selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata con successo la masterizzazione.

Configurare le impostazioni di masterizzazione

Prima di masterizzare un disco per la prima volta, viene chiesto di fare clic su  per impostare le impostazioni di masterizzazione nel modo seguente:

- **Unità di registrazione:**: selezionare l'unità di masterizzazione che CyberLink Power2Go utilizzerà per masterizzare la produzione su disco.
- **Velocità di registrazione**: impostare la velocità di registrazione utilizzata durante la masterizzazione del disco. In caso di errori durante il processo di masterizzazione provare a ridurre la velocità di masterizzazione.
- **Includi protezione da svuotamento buffer**: selezionare questa opzione per garantire che i video siano scritti sul disco senza interruzioni. Un'eventuale interruzione durante la masterizzazione dei video può creare un disco inutilizzabile.

Una volta impostata questa configurazione, CyberLink Power2Go utilizza la stessa configurazione tutte le volte che si esegue la masterizzazione a meno che non vengono cambiate le impostazioni.

Cancellare i dischi

Se si utilizza un disco riscrivibile, è possibile cancellare il contenuto che è stato precedentemente registrato su di esso. Ciò consente di riutilizzare più volte gli stessi dischi senza doverne continuamente ricomprare dei nuovi. Fare clic sul pulsante per avviare la cancellazione del disco.

Durante la cancellazione del disco, selezionare:

- l'opzione **Cancellazione rapida** consente di cancellare l'indice contenuto nel disco.
- l'opzione **Cancellazione completa** consente di cancellare tutto il contenuto del disco.

Masterizzare una cartella disco DVD/Blu-ray

Usare le funzioni **Masterizza cartella DVD** e **Masterizza la cartella dischi Blu-ray** per masterizzare le cartelle disco create in precedenza su un DVD o disco Blu-ray.

Per masterizzare una cartella DVD o disco Blu-ray, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Disco video**. Selezionare l'opzione **Masterizza cartella DVD** o **Masterizza la cartella dischi Blu-ray** per aprire la finestra Masterizza cartella disco DVD/Blu-ray.
2. Fare clic su e selezionare la cartella disco DVD/Blu-ray sul computer da masterizzare su un disco.
3. Inserire il **Nome del disco** nel campo fornito.
4. Inserire il disco e selezionare l'unità nell'elenco a discesa.
5. Se richiesto, impostare la **Velocità di scrittura** e il **Numero di copie** da masterizzare.

6. Selezionare **Esegui simulazione di scrittura** per consentire a CyberLink Power2Go di simulare il processo di masterizzazione per garantire che il processo venga completato.
7. Fare clic su **Masterizza** per avviare il processo di masterizzazione.

> **Nota**: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

8. Una volta completato il processo, selezionare un'opzione nella finestra visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

> **Nota**: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

> **Nota**: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Capitolo 6:

Disco musicale

L'opzione **Disco musicale** consente di creare un CD/DVD MP3 o WMA con i file musicali, o di creare un CD audio tradizionale da riprodurre su un normale lettore CD. È anche possibile importare un file CUE (e i file audio associati) per creare un disco audio CUE.

Nota: consultare Formati file supportati per un elenco dei formati file audio che è possibile importare durante la creazione di un disco musicale.

Masterizzare un CD audio o un disco musicale MP3/WMA

Per masterizzare un CD audio musicale o un disco musicale MP3/WMA, procedere come segue:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Disco musicale** e selezionare il tipo di disco musicale da creare (**CD audio**, **WMA CD**, **MP3 CD**, **WMA DVD**, **MP3 DVD**). Viene visualizzata la finestra del disco musicale.
2. Usare il pannello delle ricerche (consultare Usare il Pannello ricerche per ulteriori informazioni) per trovare la musica da includere nel disco.

Nota: per risultati migliori, assicurarsi di impostare la libreria di Power2Go prima di creare un disco musicale. Una volta completato, i file musicali nella libreria saranno organizzati nella scheda Media nel pannello delle ricerche e diventano cercabili utilizzando il campo delle ricerche. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze libreria.

3. Selezionare i file da masterizzare, quindi trascinarli nell'area dei contenuti.

Nota: è anche possibile fare clic sul pulsante per aggiungere i file musicali o altri pulsanti disponibili per riordinare o avere un'anteprima della musica sul disco. Se si desidera estrarre l'audio da un video clip e includerlo sul disco musicale, è sufficiente aggiungere il video clip al disco.

4. Per modificare o aggiungere effetti al file musicale, selezionarlo e fare clic sul pulsante per eseguire la modifica in CyberLink WaveEditor*. Consultare il file della guida di CyberLink WaveEditor per le informazioni dettagliate sulla modifica dell'audio in questo programma. Una volta terminata la modifica del file audio, il file aggiornato viene riposizionato nell'area contenuti.

5. Se necessario, fare clic sul pulsante **Modifica** per impostare la qualità audio del disco, aggiungere CD-Text e altro. Se si sta creando un CD audio, consultare Preferenze CD audio. Se si sta creando un disco musicale MP3/WMA consultare Preferenze disco MP3/WMA.

6. Dopo aver aggiunto tutti i contenuti desiderati sul disco, fare clic sul pulsante **Avanti**.

7. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.

8. Fare clic su **Masterizza** una volta pronti a masterizzare il disco.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

9. Una volta completata la masterizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

Nota: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Preferenze CD audio

Durante la creazione di un CD audio, fare clic sul pulsante **Modifica** per accedere alle seguenti preferenze:

- **Abilita CD-Text**: selezionare questa opzione se si desidera aggiungere le informazioni relative al disco musicale che si sta creando. Inserire le informazioni dettagliate nei campi forniti.
- **Normalizza il volume in tutte le tracce del CD**: selezionare questa opzione per impostare il volume di tutte le tracce audio sul CD sullo stesso livello.
- **Inserisci spazio vuoto tra le tracce**: inserire la durata o il silenzio in secondi tra ciascuna traccia usando il campo fornito.

Una volta completata la modifica delle preferenze, fare clic su **OK** per salvare le modifiche per il CD audio.

Preferenze disco MP3/WMA

Durante la creazione di un disco MP3 o WMA, fare clic sul pulsante **Modifica** per accedere alle seguenti preferenze:

- **Qualità**: selezionare la qualità audio dei file MP3/WMA masterizzati sul disco usando il menu a tendina.
- **Genera automaticamente elenco di riproduzione per Windows Media Player**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di creare un elenco di riproduzione di Windows Media Player utilizzando i brani che saranno presenti sul disco.

- **Normalizza il volume in tutte le tracce del CD**: se si sta creando un disco CD MP3/WMA, selezionare questa opzione per impostare il volume di tutte le tracce audio sul CD sullo stesso livello.
- **Aggiungi prefisso numerico per avere l'ordine di riproduzione**: selezionare questa opzione per aggiungere un prefisso numerico sul disco musicale. Attivando, sarà impostato l'ordine di riproduzione dei brani in baso a come i file musicali sono visualizzati nell'area dei contenuti.

Una volta completata la modifica delle preferenze, fare clic su **OK** per salvare le modifiche per il disco MP3/WMA.

Masterizzare un disco audio CUE

Nell'opzione Disco musicale è possibile importare un file CUE (e l'audio associato) per creare e masterizzare un disco audio CUE. Un file CUE è un file metadati che elenca l'ordine delle tracce nel file audio associato e altre informazioni. Una volta importate nella finestra Disco audio CUE, tutte le informazioni audio, inclusi nome dell'albume e dell'artista e le informazioni sulla traccia saranno caricate automaticamente e rese disponibili se presenti nel file CUE.

Per masterizzare un disco audio CUE, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic su **Disco musicale** e selezionare **Disco audio CUE**. Viene visualizzata la finestra Disco audio CUE.
2. Fare clic su ... per importare un file CUE. Scorrere fino alla posizione del file CUE, selezionarlo e fare clic su **Apri** per importarlo.

Nota: il file audio associato al file CUE deve trovarsi nella stessa cartella del file CUE e avere lo stesso nome file. Il file audio associato può anche essere nel formato file audio FLAC o APE.

3. Inserire il disco e selezionare l’unità nell’elenco a discesa.
4. Se necessario, selezionare una **Velocità di scrittura** per masterizzare il disco. La velocità che è possibile selezionare dipende dall'unità di masterizzazione e dalla qualità del disco.
5. Inserire il **Numero di copie** da masterizzare.

6. Se disponibile, è possibile usare le seguenti opzioni come aiuto nel processo di masterizzazione:

- selezionare **Esegui simulazione di scrittura** per consentire a CyberLink Power2Go di simulare il processo di masterizzazione per garantire che il processo venga completato.
- se disponibile, selezionare **Verifica dati di registrazione** per consentire a CyberLink Power2Go di verificare i contenuti masterizzati sul disco.
- se disponibile, selezionare **Attiva gestione difetti** per consentire a CyberLink Power2Go di provare a correggere i difetti sul disco in modo che il contenuto venga masterizzato correttamente.

7. Una volta pronti a masterizzare il disco, fare clic sul pulsante **Masterizza**.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

8. Una volta completata la masterizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

Nota: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Capitolo 7:

Disco galleria fotografica

Con l'opzione **Disco galleria fotografica*** è possibile utilizzare le foto per creare una presentazione dinamica da masterizzare con un'applicazione per la visualizzazione di foto portatile su un CD, DVD, o disco Blu-ray.

> **Nota**: consultare Formati file supportati per un elenco dei formati file foto che è possibile importare durante la creazione di un disco galleria foto.

La galleria di foto può essere eseguita su qualsiasi computer dotato di visualizzatore e può includere le descrizioni delle foto e un'URL esterno sul disco.

> **Nota**: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Creare e masterizzare dischi galleria fotografica

Quando è attiva l'opzione **Disco galleria fotografica**, è possibile creare un album di foto su un disco. È possibile creare più di un album su un singolo disco galleria fotografica.

Per creare e masterizzare un disco galleria fotografica, procedere come segue:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Disco galleria fotografica** e selezionare il tipo di disco (**CD**, **DVD**, **disco Blu-ray**) da creare. Viene visualizzata la finestra Disco galleria fotografica.
2. Nel pannello Compilation disco, se necessario, inserire un nome personalizzato per l'album fotografico che verrà visualizzato sul disco.
3. Usare il pannello delle ricerche (consultare Usare il Pannello ricerche per ulteriori informazioni) per trovare le foto da includere nel disco.

4. Selezionare le foto da masterizzare, quindi trascinarli nell'area dei contenuti. Fare clic sul pulsante per passare alla vista miniature per trovare in modo semplice le foto esatte che si sta cercando.

Nota: è anche possibile fare clic sul pulsante per aggiungere le foto. Verificare che l'album su cui aggiungere le foto sia selezionato nel pannello Compilation disco prima di aggiungere le foto.

5. Ripetere queste due fasi per aggiungere altre foto ad un album. È anche possibile fare clic sul pulsante per creare un nuovo album sul disco.

6. Se necessario, fare clic sul pulsante **Modifica** per impostare il titolo della galleria, l'immagine di sfondo e altro. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze disco galleria fotografica.

7. Una volta aggiunte tutte le foto desiderate sul disco, fare clic sul pulsante **Avanti**.

8. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.

9. Fare clic su **Masterizza** una volta pronti a masterizzare il disco.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

10. Una volta completata la masterizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

Nota: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Preferenze disco galleria fotografica

Durante la creazione di un disco galleria fotografica, fare clic sul pulsante **Modifica** per accedere alle seguenti preferenze:


- **Titolo galleria**: inserire un titolo per la galleria fotografica. Il titolo viene visualizzato sul disco dopo la masterizzazione.
- **Logo personalizzato**: fare clic sul pulsante **Logo personalizzato** per personalizzare il logo utilizzato nella galleria fotografica, nel modo seguente:
  - **Non includere il logo nella galleria fotografica**: selezionare questa opzione per non includere il logo nella galleria fotografica creata.
  - **Includi logo nella galleria fotografica**: selezionare questa opzione per includere il logo nella galleria fotografica creata. Fare clic sul pulsante ... per selezionare l’immagine da usare come logo, sostituire il logo CyberLink predefinito.
  - **Includi collegamento URL sul logo**: selezionare questa opzione per includere il collegamento URL al logo. Una volta selezionato, inserire l’indirizzo URL nel campo fornito (**http://**). Quando gli utenti fanno clic sul logo nella galleria fotografica creata, vengono indirizzati alla URL specificata.
  - Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

- **Velocità presentazione**: inserire la durata, in secondi, per la visualizzazione di ciascuna foto o presentazione quando la galleria fotografica viene riprodotta come presentazione.
- **Immagine dello sfondo**: fare clic sul pulsante **Cambia** per impostare l'immagine utilizzata come sfondo della galleria fotografica. Se nessuna delle immagini predefinite si adatta al disco galleria, fare clic su **Sfoglia** per usare una immagine personalizzata.
- **Visualizza informazioni EXIF**: se le immagini sono state scattate con una fotocamera digitale che supporta EXIF, selezionare questa opzione per visualizzare i dettagli dell'immagine nel disco galleria fotografica.
- **Aggiungi musica di sottofondo**: se si desidera riprodurre la musica in sottofondo mentre l'utente scorre il disco galleria fotografica, selezionare questa opzione e fare clic su **Sfoglia** per selezionare il file musicale da usare. Selezionare **Importa da disco rigido** per usare un file audio presente nel computer, o **Importa da libreria musica di sottofondo** per usare la musica offerta da Power2Go.
- **Includi nota dell'editore**: per includere una nota o descrizione relativa alla galleria fotografica, selezionare questa opzione, fare clic su **Modifica**, quindi inserire **Titolo** e **Contenuto** (nota/descrizione) nei campi forniti.
- **Includi URL esterna**: per includere un collegamento a un sito web al disco galleria fotografica, selezionare questa opzione, fare clic su **Modifica** e inserire **Nome** e URL del sito web (**http://**) nei campi forniti.
- Fare clic sul pulsante **Anteprima** per visualizzare l'aspetto del disco galleria fotografica una volta masterizzato sul disco. Fare clic su **Esporta** per creare un'applicazione galleria fotografica portatile in una cartella del disco rigido.

Una volta completata la modifica delle preferenze, fare clic su **OK** per salvare le modifiche per il disco galleria fotografica.

Visualizzare i dischi della galleria fotografica

Una volta creato un disco galleria fotografica, per visualizzarlo è necessario solo inserire il disco nell'unità disco del computer. Il visualizzatore galleria fotografica riproduce automaticamente il disco.



Se il disco non si riproduce automaticamente o l'applicazione è stata esportata sull'unità, è sufficiente scorrere al file CL_Gallery.exe sul disco/disco rigido e fare doppio clic per visualizzare la galleria fotografica.

Capitolo 8:

Backup media online

usare l'opzione **Backup media online*** per accedere ai media presenti su YouTube e Vimeo e scaricarli sul disco rigido del computer. È anche possibile eseguire il backup dei media masterizzandoli direttamente su un CD, DVD o disco Blu-ray.

> **Nota**: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Backup dei media online su disco

Per eseguire il backup dei media online su un disco, procedere come segue:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Backup media online** e selezionare il tipo di disco (**Backup su CD**, **Backup su DVD**, **Backup su disco Blu-ray**) da usare. Viene visualizzata la finestra Backup media online.
2. Nel pannello delle ricerche, selezionare uno dei siti web di media online disponibile per cercare i media di cui eseguire il backup. Le opzioni disponibili sono:

> **Nota**: è anche possibile cercare video specifici su YouTube e Vimeo inserendo le parole chiave nel campo di ricerca nella parte in alto a sinistra della finestra.

- **YouTube**: fare clic sull'opzione per scorrere e eseguire il backup dei video da YouTube. Se si selezionano le opzioni **Preferiti**, **Elenco di riproduzione**, **Iscrizioni** o **I miei video**, è necessario accedere con l'account YouTube e consentire a CyberLink Power2Go di accedere all'account prima di continuare. Non è necessario eseguire l'accesso per accedere all'opzione **I più visti**.
- **Vimeo**: fare clic sull'opzione per scorrere e eseguire il backup dei video su Vimeo. È necessario accedere all'account Vimeo e consentire a CyberLink Power2Go di accedere all'account prima di continuare.

Nota: è possibile fare doppio clic su un video o foto per visualizzarla nel browser web predefinito.

3. Selezionare il media di cui eseguire il backup e trascinarlo nell'area contenuti.

Nota: è possibile anche fare clic sul pulsante  per aggiungere i media o fare clic sul pulsante  per creare una cartella nel disco.

4. Quando si esegue il backup dei video, fare clic con il tasto destro sulla miniatura di ciascun video nell'area dei contenuti e selezionare **Formato e risoluzione** per selezionare la risoluzione video del file che sarà masterizzato sul disco.

Nota: fare clic sul pulsante  per passare alla vista elenco e visualizzare in modo semplice la risoluzione, il formato file e altro nell'area contenuti. Le risoluzioni e i formati video disponibili dipendono dalla qualità e dal formato originali del file video di cui si sta eseguendo il backup.

5. Dopo aver aggiunto tutti i contenuti che si desidera masterizzare, fare clic sul pulsante **Avanti**.

6. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.

7. Fare clic su **Masterizza** una volta pronti a masterizzare il disco.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

8. Una volta completata la masterizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.

- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco.

> **Nota**: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Download dei media online sul disco rigido

Per scaricare i media online sul disco rigido del computer, procedere come segue:

1. Nella finestra nuova attività, fare clic su **Backup media online** e selezionare **Download su HDD**. Viene visualizzata la finestra Backup media online.
2. Nel pannello delle ricerche, selezionare uno dei siti web di media online disponibile per cercare i media di cui eseguire il download. Le opzioni disponibili sono:

> **Nota**: è anche possibile cercare video specifici su YouTube e Vimeo inserendo le parole chiave nel campo di ricerca nella parte in alto a sinistra della finestra.

- **YouTube**: fare clic sull'opzione per scorrere e eseguire il download dei video da YouTube. Se si selezionano le opzioni **Preferiti**, **Elenco di riproduzione**, **Iscrizioni** o **I miei video**, è necessario accedere con l'account YouTube e consentire a CyberLink Power2Go di accedere all'account prima di continuare. Non è necessario eseguire l'accesso per accedere all'opzione **I più visti**.
- **Vimeo**: fare clic sull'opzione per scorrere e eseguire il download dei video su Vimeo. È necessario accedere all'account Vimeo e consentire a CyberLink Power2Go di accedere all'account prima di continuare.

Nota: è possibile fare doppio clic su un video o foto per visualizzarla nel browser web predefinito.

3. Selezionare il media di cui eseguire il download e trascinarlo nell'area contenuti.

Nota: è anche possibile fare clic sul pulsante  per aggiungere i media selezionati, oppure fare clic sul pulsante  per creare una nuova cartella nella cartella download sul disco rigido del computer.

4. Quando si esegue il download dei video, fare clic con il tasto destro su ciascuna miniatura video nell'area contenuti e selezionare **Formato e risoluzione** per selezionare la risoluzione video del file che sarà scaricato.

Nota: fare clic sul pulsante  per passare alla vista elenco e visualizzare in modo semplice la risoluzione, il formato file e altro nell'area contenuti. Le risoluzioni e i formati video disponibili dipendono dalla qualità e dal formato originali del file video di cui si sta eseguendo il backup.

5. Dopo aver aggiunto tutti i contenuti che si desidera masterizzare, fare clic sul pulsante **Avanti**.
6. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.
7. Fare clic su **Download** una volta pronti a scaricare i media.
8. Una volta completato il download, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra che viene visualizzata:

- Fare clic su **Fatto** per chiudere la finestra.
- Fare clic su **Apri cartella** per aprire la cartella nel disco rigido del computer dove sono stati scaricati i file multimediali.

Capitolo 9:

Copia disco

La funzione **Copia disco** consente di eseguire una copia esatta di un disco. Tuttavia, è necessario copiare i contenuti del disco in un disco vuoto dello stesso tipo. Ad esempio non è possibile copiare un CD su un DVD. La funzione Copia disco consente anche di salvare o masterizzare le immagini disco.

> **Nota**: non è possibile copiare i dischi protetti d copia o che contengono errori.

Copiare i dischi

Con CyberLink Power2Go è possibile copiare e masterizzare tutto il contenuti di un disco su un altro disco. È possibile usare questa funzione sia in Modalità Programma completo Power2Go che utilizzando il Gadget masterizzazione desktop. Solo il primo passaggio relativo all'apertura della finestra Copia disco è leggermente diverso.

Per copiare un disco, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire la finestra Copia disco:
   - selezionando l'opzione **Copia disco**, quindi **Copia disco** nella finestra nuova attività in modalità Programma completo Power2Go.
   - selezionando il pulsante sul Gadget masterizzazione desktop fino a visualizzare il gadget Copia disco, quindi fare clic su per aprire la finestra Copia disco.
2. Selezionare le unità di origine e destinazione utilizzando i menu a discesa **Da** e **A**.
3. Selezionare **Velocità di lettura** e **Velocità di scrittura** per ciascun disco. Le velocità che è possibile selezionare dipendono dalle unità di masterizzazione e dalla qualità dei dischi.
4. Selezionare **Ignora errore di lettura** per consentire a CyberLink Power2Go di copiare il disco anche nel caso di errori.

5. Selezionare l'opzione **Copia su disco rigido**, se disponibile, per salvare una copia del disco nel disco rigido del computer.
6. Selezionare **Copia intero disco** per copiare tutti i contenuti del disco nel disco di destinazione.
7. Inserire il **Numero di copie** da masterizzare.
8. Se disponibile, è possibile usare le seguenti opzioni come aiuto nel processo di masterizzazione:

- selezionare **Esegui simulazione di scrittura** per consentire a CyberLink Power2Go di simulare il processo di masterizzazione per garantire che il processo venga completato.
- se disponibile, selezionare **Verifica dati di registrazione** per consentire a CyberLink Power2Go di verificare i contenuti masterizzati sul disco.
- se disponibile, selezionare **Attiva gestione difetti** per consentire a CyberLink Power2Go di provare a correggere i difetti sul disco in modo che il contenuto venga masterizzato correttamente.

9. Selezionare **Codifica la copia disco** per proteggere con password la copia masterizzata. Una volta selezionato:

- Selezionare il livello di sicurezza per il disco: **Protetto (128-bit)** o **Protezione elevata (256-bit)**.
- Inserire una **Password** per il disco dati sicuro. Inserire nuovamente la password nel campo **Conferma password** e, se necessario, includere un **Promemoria password**, in caso venga dimenticata la password.
- Selezionare la casella di controllo **Nascondi nomi dei file nel disco protetto** per crittare i nomi dei file sul disco.
- Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

10. Fare clic su **Copia** per avviare il processo di copia e masterizzazione.
11. Una volta completato il processo, selezionare un'opzione nella finestra visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.

- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

Nota: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.


- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Salvare un'immagine disco

Il salvataggio dell'immagine del disco è utile quando si desidera eseguire il backup dei dischi sul disco rigido del computer.

Per salvare un’immagine disco, eseguire le seguenti operazioni:

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Copia disco** e selezionare **Salva immagine disco**.
2. Inserire il disco nell'unità e, se necessario, selezionare l'unità di origine nel menu a discesa **Da**.
3. Selezionare **Ignora errore di lettura** per consentire a CyberLink Power2Go di copiare il disco anche nel caso di errori.
4. Selezionare **Copia intero disco** per salvare tutti i contenuti del disco nel file immagine.
5. Fare clic su  per impostare la cartella dove salvare l'immagine, quindi inserire il nome del file immagine, se necessario.
6. Scegliere il formato del file immagine (P2I o ISO) dal menu a discesa **Salva come tipo**.

7. Fare clic su **Salva** per salvare l'immagine.

8. Una volta completato il salvataggio, selezionare un'opzione nella finestra visualizzata:

- Fare clic su **Visualizza registro** per visualizzare il registro. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Masterizzare un'immagine disco

Una immagine disco è un file sul computer che duplica i contenuti e la struttura file di un disco. CyberLink Power2Go consente di masterizzare una immagine disco (nei formati ISO, P2I e RDF) su un disco.

Nota: è possibile visualizzare i contenuti di un file immagine utilizzando CyberLink Visualizzatore ISO. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere Usare CyberLink Visualizzatore ISO.

Per masterizzare un'immagine disco, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Copia disco** e selezionare **Masterizza immagine disco**.

2. Fare clic su ... per selezionare l'immagine disco da masterizzare su un disco.

3. Inserire il disco e selezionare l'unità nell'elenco a discesa nella sezione **A**.

4. Selezionare una **Velocità di scrittura** per masterizzare il disco. La velocità che è possibile selezionare dipende dall'unità di masterizzazione e dalla qualità del disco.

5. Inserire il **Numero di copie** da masterizzare.

6. Se disponibile, è possibile usare le seguenti opzioni come aiuto nel processo di masterizzazione:

- selezionare **Esegui simulazione di scrittura** per consentire a CyberLink Power2Go di simulare il processo di masterizzazione per garantire che il processo venga completato.

- selezionare **Verifica dati di registrazione** per consentire a CyberLink Power2Go di verificare i contenuti masterizzati sul disco.
- selezionare **Attiva gestione difetti** per consentire a CyberLink Power2Go di provare a correggere i difetti sul disco in modo che il contenuto venga masterizzato correttamente.

7. Fare clic su **Masterizza** per avviare il processo di masterizzazione.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

8. Una volta completato il processo, selezionare un'opzione nella finestra visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

Nota: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Capitolo 10:

Convertitore multimediale

Con il **Convertitore multimediale** è possibile convertire i video e i file audio nei formati adatti per i dispositivi mobile. È anche possibile copiare l'audio dai CD e trasferirlo sul dispositivo in un attimo. Questa funzione consente inoltre di copiare l'audio sul disco rigido e convertire i file audio per l'uso sul computer.

> **Nota**: consultare Formati file supportati per un elenco dei formati file che possono essere importati e esportati (conversione/coppia dei file su) quando viene utilizzato il Convertitore multimediale.

Convertire i video per i dispositivi mobile

Per convertire i file video e trasferirli su un dispositivo mobile*, procedere come segue:

> **Nota**: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Convertitore multimediale** e su **Video su dispositivo mobile**. Viene visualizzata la finestra Video su dispositivo mobile.
2. Usare il pannello delle ricerche (consultare Usare il Pannello ricerche per ulteriori informazioni) per trovare i file video da convertire.

> **Nota**: per risultati migliori, assicurarsi di configurare la libreria di Power2Go prima di eseguire la conversione. Una volta eseguito, i file video nella libreria diventano disponibili per le ricerche quando vengono inserite le parole chiave nel campo di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze libreria.

3. Selezionare i file da convertire, quindi trascinarli nell'area dei contenuti.

Nota: è anche possibile fare clic sul pulsante  per aggiungere i file video.

4. Se necessario, fare clic sul pulsante  per abilitare qualsiasi o tutti i seguenti miglioramenti della qualità video per il video convertito:

- **CyberLink TrueTheater AutoLight**: selezionare per regolare dinamicamente la luminosità e il contrasto del video.
- **CyberLink TrueTheater Denoise**: selezionare per ridurre la quantità di disturbi video.
- **CyberLink TrueTheater HD**: selezionare per scalare il video originale a una versione con risoluzione migliore, più nitida e priva di artefatti.
- **CyberLink TrueTheater Color**: selezionare questa opzione per regolare dinamicamente il rapporto di saturazione dei colori del video, rendendoli più vivaci, senza influire sui toni della pelle.

Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Miglioramenti qualità video.


5. Una volta aggiunti tutti i file video che si desidera convertire, fare clic sul pulsante **Avanti**.
6. Se necessario, collegare il dispositivo mobile al computer. CyberLink Power2Go rileva automaticamente il dispositivo. In caso contrario, provare a fare clic sul pulsante **Rilevamento autom** o selezionare manualmente la marca e il modello del dispositivo dal menu a tendina.
7. Selezionare il **Profilo formato multimediale predefinito** da usare per convertire i file video dal menu a tendina. È anche possibile selezionare **Rilevamento intelligente** per consentire a CyberLink Power2Go di selezionare automaticamente il formato e la risoluzione migliori in relazione al video di origine e al dispositivo. Per creare un profilo personale, selezionare **Personalizza** e personalizzare i seguenti elementi:

Nota: le opzioni Rilevamento intelligente e Personalizza sono disponibili solo se vengono selezionati marca e modello del dispositivo.

- **Formato video**: se disponibile, scegliere tra i formati file video disponibili.
- **Risoluzione**: se necessario, selezionare la risoluzione del video convertito dal menu a tendina.

- **Formato audio**: se disponibile, selezionare il formato audio del video convertito dal menu a tendina.

  Fare clic su **OK** una volta terminato con la personalizzazione del profilo.

8. Se necessario, fare clic sul pulsante  per cambiare la cartella dove salvare i file video convertiti prima di trasferirli sul dispositivo mobile.
9. Se necessario, definire le impostazioni di conversione come segue:

- **Trasferisci a dispositivo mobile collegato dopo la conversione**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di trasferire i file video convertiti su un dispositivo mobile collegato una volta convertiti i file.

Nota: in caso di conversione per un dispositivo Apple collegato, sarà disponibile l'opzione **Aggiungi file convertiti sulla libreria iTunes**.

- **Codifica video hardware**: selezionare questa opzione per velocizzare il processo di conversione utilizzando l'accelerazione hardware per codificare il video durante il processo di conversione. Questa opzione è disponibile solo se il computer supporta la tecnologia di elaborazione Intel Quick Sync Video, NVIDIA CUDA o AMD Accelerated Parallel Processing.

10. Se necessario, è possibile attivare uno o tutti i seguenti Miglioramenti qualità video:

- **CyberLink TrueTheater AutoLight**: selezionare per regolare dinamicamente la luminosità e il contrasto del video.
- **CyberLink TrueTheater Denoise**: selezionare per ridurre la quantità di disturbi video.
- **CyberLink TrueTheater HD**: selezionare per scalare il video originale a una versione con risoluzione migliore, più nitida e priva di artefatti.
- **CyberLink TrueTheater Color**: selezionare questa opzione per regolare dinamicamente il rapporto di saturazione dei colori del video, rendendoli più vivaci, senza influire sui toni della pelle.

11. Fare clic su **Converti** una volta pronti a convertire i file video.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la conversione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la conversione e il trasferimento dei file.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra una volta completata la conversione.

Convertire l'audio per i dispositivi mobile

Per convertire i file audio e trasferirli su un dispositivo mobile*, procedere come segue:

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Convertitore multimediale** e su **Audio su dispositivo mobile**. Viene visualizzata la finestra Audio su dispositivo mobile.
2. Usare il pannello delle ricerche (consultare Usare il Pannello ricerche per ulteriori informazioni) per trovare i file audio da convertire.

Nota: per risultati migliori, assicurarsi di configurare la libreria di Power2Go prima di eseguire la conversione. Una volta configurata, i file musicali nella libreria saranno organizzati nella scheda Media nel pannello delle ricerche e saranno cercabili tramite il campo di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze libreria.

3. Selezionare i file da convertire, quindi trascinarli nell'area dei contenuti.

Nota: è anche possibile fare clic su  per aggiungere i file audio o altri pulsanti disponibili per riordinare e visualizzare l'anteprima dell'audio. Per estrarre l'audio da un video clip e aggiungerlo al dispositivo mobile, è sufficiente aggiungere il video clip nell'area dei contenuti.

4. Per modificare o aggiungere effetti al file audio, selezionarlo e fare clic sul pulsante per eseguire la modifica in CyberLink WaveEditor*. Consultare il file della guida di CyberLink WaveEditor per le informazioni dettagliate sulla modifica dell'audio in questo programma. Una volta terminata la modifica del file audio, il file aggiornato viene riposizionato nell'area contenuti.
5. Una volta aggiunti tutti i file audio che si desidera convertire, fare clic sul pulsante **Avanti**.
6. Se necessario, collegare il dispositivo mobile al computer. CyberLink Power2Go rileva automaticamente il dispositivo. In caso contrario, provare a fare clic sul pulsante **Rilevamento autom** o selezionare manualmente la marca e il modello del dispositivo dal menu a tendina.
7. Selezionare il profilo formato supporto da usare per convertire i file audio dal menu a tendina. Per creare un profilo personale, selezionare **Personalizza** e personalizzare i seguenti elementi:

> **Nota**: l'opzione Personalizza è disponibile solo se vengono selezionati marca e modello del dispositivo.

- **Formato**: scegliere tra i formati file audio disponibili.
- **Frequenza di campionamento**: scegliere tra le frequenze di campionamento disponibili in modo da definire la qualità dell'audio.
- **Bitrate**: scegliere tra le frequenze di compressione audio disponibili in modo da definire la qualità dell'audio.

Fare clic su **OK** una volta terminato con la personalizzazione del profilo.

8. Se necessario, fare clic sul pulsante per cambiare la cartella dove salvare i file audio convertiti prima di trasferirli sul dispositivo mobile.
9. Se necessario, definire le impostazioni di conversione come segue:

- **Trasferisci a dispositivo mobile collegato dopo la conversione**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di trasferire i file audio convertiti su un dispositivo mobile collegato una volta convertiti i file.

> **Nota**: in caso di conversione per un dispositivo Apple collegato, sarà disponibile l'opzione **Aggiungi file convertiti sulla libreria iTunes**.

10. Fare clic su **Converti** una volta pronti a convertire i file audio.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la conversione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la conversione e il trasferimento dei file.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra una volta completata la conversione.

Copiare e convertire l'audio per i dispositivi mobile

Per copiare, convertire e trasferire l'audio su un dispositivo mobile*, procedere come segue:

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

1. Nella finestra nuova attività, fare clic sull'opzione **Convertitore multimediale** e su **CD audio su dispositivo mobile**. Viene visualizzata la finestra Audio su dispositivo mobile.
2. Inserire il disco e selezionare l'unità dal menu a discesa **Seleziona origine**.
3. Se necessario, deselezionare qualsiasi traccia audio da copiare e convertire.
4. Se necessario, fare clic su  accanto alla traccia audio per modificarne le seguenti informazioni:

- **Titolo**: inserire il titolo della traccia audio.
- **Artista**: inserire le informazioni dell'artista.
- **Nome dell'album**: inserire il nome dell'album.
- **Genere**: inserire il genere dell'audio di cui eseguire il ripping.
- **Applica tag (ad eccezione del tipo e dell'artista) a tutti i brani**: selezionare questa opzione per applicare il nome dell'album e il genere a tutte le tracce da convertire.


Fare clic su **OK** una volta terminato.

5. Una volta pronti a copiare e convertire, fare clic sul pulsante **Avanti**.
6. Se necessario, collegare il dispositivo mobile al computer. CyberLink Power2Go rileva automaticamente il dispositivo. In caso contrario, provare a fare clic sul pulsante **Rilevamento automatico** o selezionare manualmente la marca e il modello del dispositivo dal menu a tendina.
7. Selezionare il profilo formato supporto da usare per convertire i file audio dal menu a tendina. Per creare un profilo personale, selezionare **Personalizza** e personalizzare i seguenti elementi:

> **Nota**: l'opzione Personalizza è disponibile solo se vengono selezionati marca e modello del dispositivo.

- **Formato**: scegliere tra i formati file audio disponibili.
- **Frequenza di campionamento**: scegliere tra le frequenze di campionamento disponibili in modo da definire la qualità dell'audio.
- **Bitrate**: scegliere tra le frequenze di compressione audio disponibili in modo da definire la qualità dell'audio.

Fare clic su **OK** una volta terminato con la personalizzazione del profilo.

8. Se necessario, fare clic sul pulsante  per cambiare la cartella dove salvare i file audio copiati e convertiti prima di trasferirli sul dispositivo mobile.
9. Se necessario, definire le impostazioni di conversione come segue:

- **Trasferisci a dispositivo mobile collegato dopo la conversione**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di trasferire i file audio convertiti su un dispositivo mobile collegato una volta convertiti i file.

> **Nota**: in caso di conversione per un dispositivo Apple collegato, sarà disponibile l'opzione **Aggiungi file convertiti sulla libreria iTunes**.

10. Fare clic su **Converti** una volta pronti a convertire i file audio.

> **Nota**: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la conversione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la conversione e il trasferimento dei file.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra una volta completata la conversione.

Lettore per dispositivi mobile

CyberLink Power2Go include l'accesso diretto a Power Media Player, il potente lettore multimediale mobile vincitore di premi per i dispositivi Android o iOS. Fare clic sull'opzione **Convertitore multimediale**, quindi su **Lettore per dispositivi mobile** per visualizzare i collegamenti disponibili e i codici QR per scaricare e installare Power Media Player e riprodurre l'audio e i video convertiti sul dispositivo.

Nota: consultare il file della guida in Power Media Player per un elenco dettagliato delle funzioni disponibili e per le descrizioni delle funzioni del programma.

Ripping dell’audio

La funzione **Rip audio** consente di copiare le tracce audio da un CD audio all’unità disco rigido, nel formato APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV o WMA.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Per effettuare il ripping dei file audio nell’unità disco rigido, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Convertitore multimediale** e selezionare **Rip di CD Audio**.
2. Inserire il disco e selezionare l'unità dal menu a discesa **Seleziona origine**.

Nota: se si inserisce un nuovo disco o si seleziona un’altra unità, fare clic su  per aggiornare e garantire la visualizzazione delle informazioni più aggiornate.

3. Selezionare le tracce audio da copiare sul disco rigido.

4. Se necessario, fare clic su accanto alla traccia audio per modificarne le seguenti informazioni:

- **Titolo**: inserire il titolo della traccia audio.
- **Artista**: inserire le informazioni dell'artista.
- **Nome album**: inserire il nome dell'album.
- **Genere**: inserire il genere dell'audio di cui eseguire il ripping.
- **Applica tag (ad eccezione del tipo e dell'artista) a tutti i brani**: selezionare questa opzione per applicare il nome dell'album e il genere a tutte le tracce da convertire.

  Fare clic su **OK** una volta terminato.

5. Fare clic sul pulsante e individuare la cartella dove copiare le tracce audio.
6. Nella sezione **Impostazioni**, impostare il **Formato** e la **Qualità** dei file audio convertiti.
7. Fare clic su **Vai** per copiare i file sul computer.


Convertire file audio

Usare l'utility **Convertitore audio** per convertire i file audio in formati audio diversi: APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV o WMA. È anche possibile produrre file audio con una qualità diversa o estrarre audio da un video clip.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Per convertire i file audio, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Convertitore multimediale** e selezionare **Convertitore audio**.
2. Fare clic su , quindi selezionare i file che si desidera convertire. Fare clic su **Apri** per aggiungerli alla finestra Convertitore audio.

3. Fare clic sul pulsante  e selezionare la posizione dove salvare i file audio convertiti.
4. Nella sezione **Impostazioni**, impostare il **Formato** e la **Qualità** dei file convertiti utilizzando i menu a discesa.
5. Fare clic su **Vai** per convertire i file audio e salvare i file sul computer.

Capitolo 11:

Utility

Oltre a una vasta gamma di funzioni di masterizzazione CyberLink Power2Go offre alcune utility per la gestione dei dischi. Comprende una libreria con i dischi masterizzati in Gestione disco e una funzione per la cancellazione dei dischi riscrivibili. La finestra **Utility** consente inoltre l'accesso alla creazione di dischi misti, alla funzione di creazione di un disco di recupero di sistema e all'unità virtuale CyberLink Power2Go.

Cancellare un disco

Se si sta utilizzando un disco riscrivibile, è possibile cancellare il contenuto registrato in precedenza. Ciò consente di riutilizzare più volte gli stessi dischi senza doverne continuamente ricomprare dei nuovi.

Per cancellare il disco, eseguire le operazioni seguenti:


1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Utility** e selezionare **Cancella disco**.
2. Inserire il disco e selezionare il **Masterizzatore** nell'elenco a discesa.
3. Selezionare uno dei seguenti metodi di cancellazione:
   - **Cancellazione rapida:** cancella l'indice del disco contenuto nel disco.
   - **Cancellazione completa**: cancella tutto il contenuto del disco.
4. Fare clic su **Cancella** per avviare il processo di cancellazione.

Unità virtuale Power2Go

L'Unità virtuale Power2Go consente di montare un file immagine disco e di accedervi come una reale unità disco sul computer.

Montare un'immagine disco

Per montare un'immagine disco utilizzando l'Unità virtuale Power2Go, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Utility** e selezionare **Unità virtuale**. Viene visualizzata la finestra Unità virtuale Power2Go.
2. Selezionare l'opzione **Attiva unità virtuale**.
3. Nel campo **Posizione immagine**, fare clic su  e selezionare la posizione dell'immagine da montare. CyberLink Power2Go supporta il montaggio delle immagini nei formati ISO, P2I (immagine di Power2Go) o RDF.
4. Assegnare una **Lettera unità** per l'immagine disco montata scegliendola dall'elenco a discesa. La lettera unità assegnata identificherà l'unità montata in Esplora risorse.
5. Fare clic su **OK** per montare l'unità. L'immagine del disco sarà disponibile in Esplora risorse come una qualsiasi unità disco.

Nota: l'immagine disco rimane montata come unità fino a quando non viene disattivata, anche se viene riavviato il computer.

Disattivare una immagine disco montata

Per disabilitare un'immagine disco montata, eseguire le seguenti operazioni:

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Utility** e selezionare **Unità virtuale**. Viene visualizzata la finestra Unità virtuale Power2Go.
2. Selezionare l'opzione **Disattiva unità virtuale**.
3. Fare clic su **OK**.

Masterizzare dischi misti (CD Extra/CD Mixed Mode)

Nella finestra **Utility** è possibile creare e masterizzare dischi misti (**CD Extra** e **CD Mixed Mode**). I dischi misti consentono di masterizzare diversi tipi di contenuti multimediali (file dati e CD audio) sullo stesso disco.

Con la funzione **CD Extra** è possibile creare un CD audio che contiene anche i file dati. **CD Mixed Mode** consente di creare un CD dati che contiene anche file audio nel formato CD audio. Questi dischi consentono di riprodurre la musica sul computer con l'opportuno software di riproduzione e visualizzare i file di dati come un normale disco dati.

Masterizzare CD Extra/CD in modalità mista

Per masterizzare un CD Extra o CD in modalità mista, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella nuova finestra attività, selezionare l'opzione **Utility**, quindi **CD Extra** o **CD in modalità mista**. Viene visualizzata la finestra CD Extra/CD in modalità mista.
2. Se si sta creando un **CD Extra**, procedere come segue:

- Trascinare i file audio sul riquadro centrale. Trascinando una cartella sul riquadro si aggiungono i file che essa contiene, ma non viene creata una cartella sul disco.
- Trascinare i file e le cartelle di dati sul riquadro inferiore. Trascinando una cartella sul riquadro, si crea una cartella sul disco.

Nota: se si aggiungono file musicali al pannello dati, non è possibile riprodurli su un lettore CD, poiché vengono letti come file dati.

3. Se si sta creando un **CD in modalità mista**, procedere come segue:

- Trascinare i file e le cartelle di dati sul riquadro centrale. Trascinando una cartella sul riquadro, si crea una cartella sul disco.
- Trascinare i file audio sul riquadro inferiore. Trascinando una cartella sul riquadro si aggiungono i file che essa contiene, ma non viene creata una cartella sul disco.

Nota: è anche possibile fare clic su  per aggiungere i file o altri pulsanti disponibili per riordinare e visualizzare l'anteprima della musica sul disco.

4. Per modificare o aggiungere effetti al file audio, selezionarlo e fare clic sul pulsante per eseguire la modifica in CyberLink WaveEditor*. Consultare il file della guida di CyberLink WaveEditor per le informazioni dettagliate sulla modifica dell'audio in questo programma. Una volta terminata la modifica del file audio, il file aggiornato viene riposizionato nell'area contenuti.

5. Se necessario, fare clic sul pulsante **Modifica** per aggiungere un CD-Text, normalizzare l'audio e altro. Per ulteriori informazioni sulle preferenze disponibili, consultare Preferenze CD audio.

6. Dopo aver aggiunto tutti i contenuti desiderati sul disco, fare clic sul pulsante **Avanti**.

7. Se necessario, regolare le opzioni nelle impostazioni Generali e le Opzioni di masterizzazione.

8. Fare clic su **Masterizza** una volta pronti a masterizzare il disco.

Nota: selezionare l'opzione **Chiusura automatica dopo la masterizzazione** per consentire a CyberLink Power2Go di spegnere automaticamente il computer una volta terminata la masterizzazione del disco.

9. Una volta completato il processo, selezionare un'opzione nella finestra visualizzata:

- Fare clic sul collegamento **Visualizza registro** per visualizzare il registro di masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
- Fare clic su **Stampa etichetta** per creare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, se installato sul computer.
- Fare clic su **Cattura etichetta** per scattare un'istantanea che sarà utilizzata per aiutare nell'identificazione del disco masterizzato in Gestione disco*.

Nota: se si sceglie di stampare un'etichetta disco in CyberLink LabelPrint, non è necessario catturare l'etichetta poiché CyberLink Power2Go importa automaticamente l'etichetta creata in Gestione disco. Per informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'istantanea dell'etichetta, consultare Istantanee etichetta disco.

- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Usare Gestione disco

Gestione disco* è una libreria di tutti i dischi creati e masterizzati utilizzando CyberLink Power2Go. Questi dischi vengono importati automaticamente una volta terminata l'attività di masterizzazione. È anche possibile importare i dischi masterizzati in precedenza nella libreria di Gestione disco.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Nella finestra nuova attività, selezionare **Utility** e selezionare **Gestione disco** per aprire Gestione disco. Le istantanee delle etichette nella finestra di Gestione disco sono di aiuto per trovare i dischi masterizzati più velocemente.



Per cercare i dischi nella libreria di Gestione disco, selezionare i tag sulla sinistra della finestra per filtrare i dischi. È anche possibile inserire una parola chiave nel campo di ricerca in alto a sinistra nella finestra per cercare un disco o file masterizzato.

Fare clic con il tasto destro su un disco e selezionare **Informazioni disco** per visualizzare le informazioni relative alla data di creazione del disco e altro. Per visualizzare i contenuti masterizzati sul disco nella libreria, è sufficiente fare doppio clic sul disco per visualizzare i file. Per visualizzare un file in un disco, assicurarsi che il disco si trovi nell'unità disco e fare doppio clic sul file.

Importare manualmente i dischi nella Libreria disco

In Gestione disco è possibile importare i dischi creati con versioni precedenti di CyberLink Power2Go o masterizzati con altri programmi.

Per importare un disco nella libreria di Gestione disco, procedere come segue:

1. Nella finestra Gestione disco, fare clic su . Verrà visualizzata la finestra Importa disco.
2. Inserire il disco da importare nell'unità disco, quindi fare clic su **OK**. CyberLink Power2Go carica il disco e visualizza la finestra Informazioni disco.
3. Se necessario, fare clic su  per aggiungere un'istantanea dell'etichetta per identificare il disco nella libreria di Gestione disco. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare l'istantanea etichetta disco.

Nota: è necessario disporre di una webcam o di un altro dispositivo video collegato al computer per scattare l'istantanea etichetta.

4. Se necessario, fare clic su **Modifica tag** per aggiungere i tag di ricerca per parola chiave al disco. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere tag al disco.
5. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra e aggiungere il disco alla libreria di Gestione disco.

Istantanee etichetta disco

Le istantanee etichetta disco sono foto che aiutano nell'identificazione del disco nella libreria di Gestione disco. Se è stata creata un'etichetta disco utilizzando CyberLink LabelPrint, questa viene importata automaticamente e usata come istantanea etichetta in Gestione disco.

È possibile modificare l'istantanea etichetta catturata o aggiungerne una nuova scattando una foto del testo scritto a mano sul disco, disegno o tutto il materiale che si desidera e usarla come istantanea disco.

Modificare l'istantanea etichetta disco

Per modificare l'istantanea etichetta disco, procedere come segue:

1. Se nella finestra Informazioni disco, fare clic sul pulsante  per aprire la finestra Cattura istantanea etichetta.
2. Se necessario, selezionare il dispositivo da usare per catturare l'istantanea dal menu a discesa.
3. Tenere il disco o un altro elemento davanti alla webcam e fare clic su . Se l'istantanea scattata non piace, è possibile catturarla nuovamente ripetendo questo passaggio.
4. Una volta soddisfatti con l'istantanea etichetta, fare clic su **Fatto**.

Aggiungere tag ai dischi

I tag di ricerca per parola chiave sono utilizzati per trovare i dischi nella libreria di Gestione disco. È possibile filtrare o cercare in modo semplice utilizzando questi tag in modo da trovare i dischi.

Per aggiungere tag ai dischi, procedere come segue:

1. Se nella finestra Informazioni disco, fare clic sul pulsante **Modifica tag** per aprire la finestra Modifica tag.
2. Se necessario, aggiungere uno dei tag esistenti selezionando la casella di controllo accanto all'elemento.

3. Per aggiungere un nuovo tag, inserire il nome del nuovo tag nel campo a disposizione e fare clic su .
4. Una volta terminata la selezione e l'aggiunta di tutti i tag, fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Ripristino di sistema

La funzione **Ripristino di sistema*** in CyberLink Power2Go è una soluzione di backup e recupero del sistema del computer che aiuta a proteggere il computer, e i suoi dati, da eventi imprevisti, ad esempio attacchi di virus, crash del sistema e guasti del disco rigido.

CyberLink Power2Go aiuta a creare un backup di recupero del sistema su un disco o unità di archiviazione USB rimovibile. Il backup include i programmi del sistema operativo Windows e il backup di tutti i file dati presenti sul computer.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Creare il recupero di sistema su un'unità USB

Per eseguire il backup del computer su un'unità di archiviazione USB rimovibile, procedere come segue:

Installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 10

Scaricare e installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) e l'add-on Windows PE per Windows 10 prima di creare un disco di recupero di sistema:

1. Scaricare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 10 facendo clic sul collegamento "Scarica Windows ADK for Windows 10, versione XXXX" dalla seguente pagina web Microsoft: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

Nota: pere ulteriori informazioni consultare la FAQ: https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414

2. Installare Windows ADK.

Nota: se il programma Power2Go non riesce a rilevare correttamente la posizione dell'ADK installato, selezionare \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim nella fase finale dei Masterizza disco di recupero. Se si sta utilizzando Windows 64bit, allora selezionare \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim.

3. Scaricare l'add-on Windows PE per l'ADK per Windows 10 facendo clic sul collegamento "Scarica add-on Windows PE per ADK" dalla seguente pagina web Microsoft: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

4. Installare l'add-on Windows PE.

Installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8.1

Scaricare e installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8.1 prima di creare un disco di recupero di sistema:

1. Scaricare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8.1: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39982.

2. Installare Windows ADK.

Nota: se il programma Power2Go non riesce a rilevare correttamente la posizione dell'ADK installato, selezionare \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim nella fase finale dei Masterizza disco di recupero.

Installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8

Scaricare e installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8 prima di creare un disco di recupero di sistema:

1. Scaricare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652.
2. Installare Windows ADK.

> **Nota**: se il programma Power2Go non riesce a rilevare correttamente la posizione dell'ADK installato, selezionare \Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim nella fase finale dei Masterizza disco di recupero.

installare Windows Automated Installation Kit (AIK) per Windows 7

Scaricare e installare Windows Automated Installation Kit (AIK) prima di creare il disco di recupero del sistema:

1. Scaricare Windows Automated Installation Kit (AIK) per Windows 7: https://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en.
2. Masterizzare il file .iso scaricato su un disco DVD o usare l'unità virtuale per montare il file .iso scaricato.
3. Installare Windows AIK.
4. Le modifiche apportate saranno effettive al riavvio di Power2Go.

> **Nota**: se Power2Go non riesce a rilevare la posizione corretta dell'AIK installato, selezionare \Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim nella fase finale di Masterizza disco di recupero.

Creare un recupero di sistema su unità USB

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Utility** e selezionare **Recupero di sistema su unità USB**. Verrà visualizzata la finestra della procedura guidata.

2. Assicurarsi che l'unità di archiviazione USB rimovibile sia inserita nelle porte USB del computer, quindi fare clic sul pulsante **Avanti** per passare alla finestra successiva della procedura guidata.

> **Nota**: Windows potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Controllo account utente che chiede se CyberLink Power2Go dispone dell'autorità per apportare modifiche al computer. Se viene visualizzata questa finestra di dialogo, fare clic su **Sì** per continuare. Facendo clic su **No**, non è possibile creare un disco di recupero del sistema.

3. Se necessario, fare clic su  per scorrere e selezionare la posizione dell'ADK/AIK installato.

> **Nota**: fare riferimento alle istruzioni di installazione di ADK/AIK precedenti per la posizione di installazione del kit sul computer.

4. Assicurarsi che sia selezionata l'unità di archiviazione USB rimovibile corretta.

5. Inserire le **Note backup** da includere nei dischi di recupero, ad esempio il nome computer o la data in cui viene eseguito il backup.

6. Fare clic sul pulsante **Avvia Backup** e su **OK** per avviare il backup del computer sull'unità di archiviazione USB rimovibile.

7. Continuare con le altre fasi della procedura guidata per completare il processo di backup. Fare clic su **Fatto** una volta completato.

Masterizzare il recupero del sistema su un disco

Per eseguire il backup del computer e masterizzare un disco di recupero del sistema, eseguire le seguenti operazioni:

Installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 10

Scaricare e installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) e l'add-on Windows PE per Windows 10 prima di creare un disco di recupero di sistema:

1. Scaricare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 10 facendo clic sul collegamento "Scarica Windows ADK for Windows 10, versione XXXX" dalla seguente pagina web Microsoft: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

> **Nota**: pere ulteriori informazioni consultare la FAQ: https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414

2. Installare Windows ADK.

> **Nota**: se il programma Power2Go non riesce a rilevare correttamente la posizione dell'ADK installato, selezionare \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim nella fase finale dei Masterizza disco di recupero. Se si sta utilizzando Windows 64bit, allora selezionare \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim.

3. Scaricare l'add-on Windows PE per l'ADK per Windows 10 facendo clic sul collegamento "Scarica add-on Windows PE per ADK" dalla seguente pagina web Microsoft: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx
4. Installare l'add-on Windows PE.

Installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8.1

Scaricare e installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8.1 prima di masterizzare un disco di recupero di sistema:

1. Scaricare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8.1: https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=39982.

2. Installare Windows ADK.

Nota: se il programma Power2Go non riesce a rilevare correttamente la posizione dell'ADK installato, selezionare \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim nella fase finale dei Masterizza disco di recupero.

Installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8

Scaricare e installare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8 prima di masterizzare un disco di recupero di sistema:

1. Scaricare Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8: https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=30652.
2. Installare Windows ADK.

Nota: se il programma Power2Go non riesce a rilevare correttamente la posizione dell'ADK installato, selezionare \Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim nella fase finale dei Masterizza disco di recupero.

installare Windows Automated Installation Kit (AIK) per Windows 7

Scaricare e installare Windows Automated Installation Kit (AIK) prima di masterizzare il disco di recupero del sistema:

1. Scaricare Windows Automated Installation Kit (AIK) per Windows 7: https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=5753.
2. Masterizzare il file .iso scaricato su un disco DVD o usare l’unità virtuale per montare il file .iso scaricato.
3. Installare Windows AIK.
4. Le modifiche apportate saranno effettive al riavvio di Power2Go.

Nota: se Power2Go non riesce a rilevare la posizione corretta dell'AIK installato, selezionare \Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim nella fase finale di Masterizza disco di recupero.

Masterizza disco di recupero di sistema

1. Nella finestra nuova attività, selezionare **Utility** e selezionare **Recupero di sistema su disco**. Verrà visualizzata la finestra della procedura guidata.
2. Fare clic su **Avanti** per passare alla finestra successiva.

Nota: Windows potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Controllo account utente che chiede se CyberLink Power2Go dispone dell'autorità per apportare modifiche al computer. Se viene visualizzata questa finestra di dialogo, fare clic su **Sì** per continuare. Facendo clic su **No**, non è possibile creare un disco di recupero del sistema.

3. Se necessario, fare clic su  per scorrere e selezionare la posizione dell'ADK/AIK installato.

Nota: fare riferimento alle istruzioni di installazione di ADK/AIK precedenti per la posizione di installazione del kit sul computer.

4. Assicurarsi che sia selezionata l'unità di masterizzazione corretta.
5. Selezionare il **Tipo disco** su cui eseguire il backup dei file di Windows e dei dati dal menu a discesa.

Nota: è necessario selezionare il tipo di disco in relazione all'unità di masterizzazione installata sul computer e il tipo di dischi ottici posseduti.

6. Inserire le **Note backup** da includere nei dischi di recupero, ad esempio il nome computer o la data in cui viene eseguito il backup.
7. Fare clic sul pulsante **Avvia backup** per iniziare il backup del computer e la masterizzazione dei dischi di recupero. Se sono necessari più dischi per creare

i dischi di recupero del sistema, verrà chiesto di inserire il disco successivo per continuare.

8. Continuare con le altre fasi della procedura guidata per completare il processo di backup. Fare clic su **Fatto** una volta completato.

Ripristinare il computer

Ripristinare da un disco di recupero di sistema creato su un'unità di archiviazione USB rimovibile

Per ripristinare il computer da un disco di recupero del sistema, eseguire le seguenti operazioni:

1. Inserire l'unità di archiviazione USB rimovibile con disco di recupero di sistema creato in precedenza in una delle porte USB del computer.
2. Riavviare il computer.
3. Una volta riavviato il computer viene visualizzata la Procedura guidata di ripristino del sistema.
4. Fare clic sul pulsante **Avanti** per continuare, quindi su **Avvia** per avviare il processo di ripristino.
5. Seguire le fasi della procedura guidata per ripristinare il computer.
6. Una volta completato il ripristino, fare clic su **Spegni** per spegnere il computer o su **Riavvia** per accedere a Windows.

Nota: per riavviare il computer, assicurarsi di rimuovere l'unità di archiviazione USB rimovibile di recupero dalla porta USB.

Ripristinare da un disco di recupero di sistema

Per ripristinare il computer da un disco di recupero del sistema, eseguire le seguenti operazioni:

1. Inserire il primo disco di ripristino del sistema creato in precedenza nell'unità disco del computer.
2. Riavviare il computer.

3. Una volta riavviato il computer viene visualizzata la Procedura guidata di ripristino del sistema.
4. Fare clic sul pulsante **Avanti** per continuare, quindi su **Avvia** per avviare il processo di ripristino.
5. Seguire le fasi della procedura guidata per ripristinare il computer.
6. Una volta completato il ripristino, fare clic su **Spegni** per spegnere il computer o su **Riavvia** per accedere a Windows.

Nota: per riavviare il computer, assicurarsi di rimuovere il disco di recupero del sistema dall'unità.

Avviare LabelPrint

L'ultimo passaggio nella creazione del disco consiste nel creare un'etichetta. È possibile creare l'etichetta nel programma CyberLink LabelPrint che può essere aperto facendo clic su **Avvia LabelPrint** nelle Utility.

Nota: CyberLink Power2Go invia il titolo e le altre informazioni dal disco creato a LabelPrint. Queste informazioni vengono aggiunte rispettivamente ai campi titolo e traccia in modo da non dover inserire nuovamente questo informazioni durante la creazione dell'etichetta disco. Una volta creata l'etichetta, questa viene importata automaticamente in Gestione disco in modo da identificarlo in seguito.

Consultare il file della guida nel programma per ulteriori informazioni sulla creazione delle etichette disco.

Capitolo 12:


Ulteriori note e funzioni per la masterizzazione

Di seguito sono illustrare altre note e funzioni per la masterizzazione fornite da CyberLink Power2Go che possono essere molto utili per la masterizzazione dei dischi.

Usare CyberLink Visualizzatore ISO

Con CyberLink Power2Go è possibile usare CyberLink Visualizzatore ISO per visualizzare le immagini disco nel formato ISO, P2I (immagine Power2Go) o RDF sul disco rigido del computer. Questo strumento consente di visualizzare i contenuti del file immagine e di estrarre in modo rapido i file o masterizzare l'immagine su un disco.

È possibile avviare CyberLink Visualizzatore ISO selezionando **CyberLink Visualizzatore ISO 13** dal menu start di Windows, oppure facendo clic con il tasto destro su un file immagine sul disco rigido e selezionando **CyberLink Visualizzatore ISO 13**.



In CyberLink Visualizzatore ISO, è possibile usare le seguenti funzioni:

- fare clic su  per scorrere e aprire un file immagine (nel formato ISO, P2I o RDF) sul computer. Una volta aperto, è possibile vedere tutti i file contenuti nell'immagine.

Nota: per cambiare la vista dei file in CyberLink Visualizzatore ISO, fare clic su .

- fare clic su un file in CyberLink Visualizzatore ISO e fare clic su  per visualizzarlo usando il programma predefinito.
- per estrarre i file dall'immagine e salvarli sul computer, selezionarli e fare clic su .
- per masterizzare l'immagine che si sta visualizzando su un disco, fare clic sul pulsante . Per ulteriori informazioni relative alla masterizzazione le immagine di dischi, vedere Masterizzare un'immagine disco.
- per montare l'immagine come unità sul computer, fare clic sul pulsante . Per ulteriori informazioni relative a come montare le immagine di dischi, vedere Montare un'immagine disco.

Dischi multisessione

Quando si masterizza un disco dati in CyberLink Power2Go, è possibile creare un disco multisessione che consente di masterizzare altri contenuti su un disco non ancora pieno. CyberLink Power2Go crea un disco multisessione tutte le volte che si masterizza un CD, DVD o disco Blu-ray e si sceglie di non chiuderlo.

Nota: i dischi multisessione vengono creati quando l'opzione **Chiudi disco** nella scheda Opzione non viene selezionato durante la masterizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di masterizzazione.

Con i dischi multisessione è possibile continuare ad aggiungere contenuti fino a quando il disco non è pieno o viene chiuso, a questo punto però non è più possibile aggiungere dati.

Capitolo 13:

Preferenze di Power2Go

Usare le preferenze di CyberLink Power2Go per impostare la directory temporanea del programma, la lingua dell'interfaccia utente, le preferenze sulla capacità e altro. Per aprire la finestra delle preferenze, selezionare **Modifica > Preferenze** dal menu nella nuova finestra funzione oppure fare clic sul pulsante ⚙ nella finestra nuova attività.

Preferenze generali

Fare clic sul pulsante ⚙ (o selezionare **Modifica > Preferenze** nella finestra della nuova funzione) per aprire la finestra Preferenze e selezionare la scheda **Generale** per impostare le seguenti preferenze generali:

- **Directory temporanea**: consente di impostare la directory di lavoro utilizzata da CyberLink Power2Go per salvare i file temporanei durante il processo di masterizzazione.

> **Nota**: la quantità di spazio disco disponibile sull'unità che contiene la directory temporanea deve soddisfare o superare i requisiti di spazio consigliati per il disco rigido nei Requisiti di sistema. Questo perché CyberLink Power2Go crea e salva il file temporaneo in questa cartella, prima della masterizzazione sul disco.

- **Stampa etichetta disco dopo la masterizzazione**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di visualizzare il pulsante **Stampa etichetta** nella finestra di configurazione della masterizzazione. Se è installato CyberLink LabelPrint, è quindi possibile fare clic su questo pulsante per creare un'etichetta disco per il disco masterizzato.
- **Esegui gadget masterizzazione desktop all'avvio di Windows**: selezionare per avviare automaticamente il Gadget masterizzazione desktop tutte le volte che viene avviato il computer.
- **Aggiungi automaticamente le informazioni disco alla libreria di Gestione disco durante la masterizzazione dei dischi**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di aggiungere automaticamente tutti i dischi masterizzati nella libreria di Gestione disco.

- **Verifica informazioni aggiornamento prodotto**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di verificare periodicamente la presenza di aggiornamenti del programma.
- **Espelli il disco dopo la masterizzazione**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di espellere automaticamente il disco una volta completata la masterizzazione.
- **Desidero partecipare al Programma miglioramento prodotti di CyberLink**: selezionare questo elemento per partecipare al Programma miglioramento prodotti di CyberLink per Power2Go. Una volta attivato, CyberLink Power2Go raccoglierà le informazioni relative alla configurazione hardware e software del computer, oltre al comportamento e alle statistiche di utilizzo relative al software. Fare clic sul collegamento **Maggiori informazioni** per visualizzare ulteriori informazioni dettagliate sulla raccolta dei contenuti.
- **Ripristina tutti i non mostrare più nelle finestre di dialogo**: fare clic sul pulsante **Reimposta** per ripristinare tutte le caselle di controllo "Non mostrare più" nelle finestre di dialogo di messaggio del programma alle impostazioni predefinite. Tutte le finestre di dialogo di messaggio che contengono la casella di controllo "Non mostrare più" saranno visualizzate nuovamente una volta fatto clic su questo pulsante.

Preferenze di capacità

Fare clic sul pulsante (o selezionare **Modifica > Preferenze** nella finestra della nuova funzione) per aprire la finestra Preferenze e selezionare la scheda **Capacità** per impostare la dimensione disco personalizzata durante la masterizzazione dei contenuti sui CD, se si stanno utilizzando dischi che possono contenere più di 700MB. Le preferenze sono:

- **Rilevamento automatico**: consente a CyberLink Power2Go di rilevare automaticamente la capacità del disco.
- **Personalizza capacità CD-R/RW**: selezionare questa opzione e inserire la nuova dimensione (in minuti) nei campi forniti per impostare manualmente la capacità del disco.

Preferenze libreria

Fare clic sul pulsante (o selezionare **Modifica > Preferenze** nella finestra della nuova funzione) per aprire la finestra Preferenze e selezionare la scheda **Libreria** per attivare il download delle informazioni della musica durante la creazione di dischi musicali e l'aggiunta delle cartelle nella libreria di Power2Go come segue:

- **Recupera automaticamente le info album/disco da Internet**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di recuperare automaticamente le informazioni su brano e album durante il ripping dei file audio.
- Nella sezione libreria della scheda Preferenze libreria è possibile aggiungere o rimuovere le cartelle monitorate dalla libreria di Power2Go. Per aggiungere una cartella, fare clic sul pulsante **Aggiungi**, scorrere e selezionare la cartella da aggiungere, quindi fare clic su **OK**. CyberLink Power2Go monitorizza queste cartelle e qualsiasi nuovo file musicale, video e dati aggiunto sarà aggiunto automaticamente nella libreria.

Nota: la libreria di Power2Go è utile durante la creazione di dischi musicali e dati, o durante la conversione di file audio e video. La musica aggiunta nelle cartelle viene organizzata nella scheda Media del pannello delle ricerche durante la creazione di un disco musicale. Inoltre, la musica, i video e i file dati in queste cartelle saranno ricercabili nel campo di ricerca durante la creazione di un disco musicale o dati o durante la conversione di file video e audio nel Convertitore multimediale.

Preferenze lingua

Fare clic sul pulsante (o selezionare **Modifica > Preferenze** nella finestra della nuova funzione) per aprire la finestra Preferenze e selezionare la scheda **Lingua** per impostare le seguenti preferenze per la lingua dell'interfaccia utente:

- **Usa lingua predefinita del sistema (se supportato)**: selezionare questa opzione se si desidera che la lingua di visualizzazione di CyberLink Power2Go sia la stessa del sistema operativo. Questa funzione è disponibile solo se la lingua del sistema operativo è una delle lingue definite dall'utente supportate.
- **Definita dall'utente**: selezionare questa opzione e selezionare la lingua dal menu a discesa da usare con CyberLink Power2Go.

Capitolo 14:

Impostazioni di Power2Go

Questo capitolo illustra le procedure per la configurazione delle impostazioni utilizzate per masterizzare i dischi e scaricare i contenuti online in CyberLink Power2Go. La finestra Impostazioni/Informazioni viene visualizzata automaticamente una volta fatto clic sul pulsante **Avanti** durante il processo di masterizzazione/download.

Per aprire manualmente la finestra Impostazioni/Informazioni, selezionare **Masterizzazione > Impostazioni** dal menu durante la creazione del disco, oppure premere Ctrl+I sulla tastiera.

Nota: le opzioni e le schede visualizzate nella finestra Impostazioni/informazioni dipendono dall'attività selezionata.

Impostazioni generali

Quando viene visualizzata la finestra Impostazioni/Informazioni dopo aver fatto clic sul pulsante **Avanti** durante il processo di masterizzazione/download, selezionare la scheda **Generale** per configurare le seguenti opzioni. Per accedere manualmente, selezionare **Masterizzazione > Impostazioni** dal menu durante la creazione del disco, o premere Ctrl+I sulla tastiera e selezionare la scheda **Generale**.

- **Nome del disco**: inserire un nome per il disco, può contenere fino a 16 caratteri. Il nome del disco viene visualizzato sul lettore di dischi durante la riproduzione e utilizzato per identificare il disco in Gestione disco.
- **Masterizzatore**: visualizza l'unità di masterizzazione che CyberLink Power2Go utilizza per masterizzare il disco. È possibile cambiare l'unità di masterizzazione utilizzata nella finestra nuova funzione.
- **Velocità di scrittura**: dall'elenco a tendina selezionare una velocità di scrittura. Le velocità disponibili dipendono dall'unità installata sul computer.
- **Copie**: inserire il numero di copie del disco da masterizzare.

- **Tag Gestione disco**: se necessario, fare clic sul pulsante **Modifica tag** per aggiungere e modificare i tag di ricerca per parola chiave per il disco che si sta masterizzando. I tag aiutano a trovare i dischi masterizzati nella libreria di Gestione disco* più velocemente quando si sta cercando un disco in una data passata. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere tag ai dischi.

> **Nota**: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Opzioni di masterizzazione

Quando viene visualizzata la finestra Impostazioni/Informazioni dopo aver fatto clic sul pulsante **Avanti** durante il processo di masterizzazione/download, selezionare la scheda **Opzioni** per configurare le seguenti opzioni. Per accedere manualmente, selezionare **Masterizzazione > Impostazioni** dal menu durante la creazione del disco, o premere Ctrl+I sulla tastiera e selezionare la scheda **Opzioni**.

> **Nota**: le opzioni disponibili nella scheda dipendono dall'attività di masterizzazione selezionata.

- **Crea disco di esecuzione automatica**: selezionare questa opzione per fare in modo che il disco apra automaticamente un file selezionato quando viene inserito nell'unità. Fare clic su **Sfoglia** per selezionare il file da aprire quando il disco viene inserito. Il file può essere un file EXE, HTML o TXT.
- **Cambia icona del disco**: per alcuni dischi, è possibile cambiare l'icona che compare quando si visualizza il disco in Esplora risorse. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare l'immagine nel formato file ICO da usare.
- **Suddividi automaticamente il contenuto secondo la capacità del disco**: selezionare questa opzione per dividere automaticamente i file che si sta masterizzando nei volumi (porzioni) in relazione alla dimensione del disco di destinazione.
- **File system**: se disponibile, impostare il file system (ISO9660/Joliet, UDF 1.5, UDF 2.0, UDF 2.5, o UDF 2.6) del disco da ottenere.
- **Abilita protezione svuotamento buffer**: selezionare questa opzione per garantire che i dati siano scritti sul disco senza interruzioni. Un'eventuale interruzione durante il processo di scrittura dei dati può creare un disco inutilizzabile.

- **Simulazione di scrittura prima della masterizzazione**: selezionare questa opzione per eseguire prima una simulazione di scrittura in modo da verificare che il masterizzatore esegua la masterizzazione sul disco alla velocità selezionata e senza errori.

Nota: se è stata abilitata la protezione da svuotamento del buffer o se in precedenza sono stati masterizzati CD con le impostazioni correnti, è necessario eseguire una simulazione.

- **Chiudi disco (impossibile aggiungere altri dati)**: selezionare questa opzione per creare un disco protetto da scrittura. Una volta masterizzato, non sarà possibile aggiungere altri dati al disco. Se non viene selezionata questa opzione, è possibile creare un disco Dischi multisessione.
- **Verifica dati di registrazione**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di verificare che il contenuto sia stato masterizzato correttamente sul disco. Selezionare **Verifica rapida** per consentire a CyberLink Power2Go di verificare rapidamente l'esattezza dei dati, o **Verifica completa** per controllare tutti i dati singolarmente. La seconda opzione richiede maggiore tempo per completare la verifica.
- **Attiva gestione difetti**: selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go di provare a correggere i difetti su un disco in modo da eseguire correttamente la masterizzazione dei contenuti.

Dati file masterizzati

- **Usa data e ora originali**: selezionare questa opzione per usare la data e l'ora originali del file per le informazioni sulla data usati per la masterizzazione dei file sul disco.
- **Usa data e ora correnti**: selezionare questa opzione per usare la data e l'ora correnti del file per le informazioni sulla data usati per la masterizzazione dei file sul disco.
- **Usa questa data e questa ora**: selezionare questa opzione per inserire manualmente la data e l'ora nei campi forniti da usare come informazioni sulla data per la masterizzazione dei file sul disco.

Scheda Informazioni

Quando viene visualizzata la finestra Impostazioni/Informazioni dopo fatto clic sul pulsante **Avanti** durante il processo di masterizzazione/download, selezionare la scheda **Informazioni** per visualizzare i dettagli e le specifiche del disco selezionato, il disco nell'unità oltre al progetto corrente. Per accedere manualmente, selezionare **Masterizzazione > Impostazioni** dal menu durante la creazione del disco, o premere Ctrl+I sulla tastiera e selezionare la scheda **Informazioni**.

Per visualizzare ulteriori informazioni, fare clic sulla casella + accanto alla voce desiderata. Se si inserisce un nuovo disco o si seleziona un'altra unità, fare clic su per aggiornare e garantire la visualizzazione delle informazioni più aggiornate.

Impostazioni download

La scheda impostazioni **Download*** viene visualizzata durante il backup dei media online su un disco o durante il download sul disco rigido del computer. Per accedere manualmente, selezionare **Masterizzazione > Impostazioni** dal menu durante il backup dei media online, o premere Ctrl+I sulla tastiera. In questa scheda è possibile configurare le seguenti impostazioni:

- **Numero nuovi tentativi download**: selezionare il numero di volte che CyberLink Power2Go deve tentare di scaricare un file da un sito di media online prima di abbandonare.
- **Download numero di thread**: selezionare il numero di file che CyberLink Power2Go può scaricare contemporaneamente da un sito di media online.
- **Elimina file temporanei dopo masterizzazione**: durante il backup dei media online su un disco, selezionare questa opzione per consentire a CyberLink Power2Go per eliminare tutti i file multimediali scaricati dalla cartella temporanea dopo la masterizzazione sul disco.
- **Cartella temporanea**: durante il backup dei media online su un disco, questa è la cartella dove i file media online vengono scaricati prima di essere masterizzati su un disco. È anche il punto dove i file multimediali online vengono scaricati e salvati quando non vengono masterizzati su un disco. Se necessario, fare clic sul pulsante **Seleziona cartella** per specificare una cartella diversa sul computer.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Impostazioni video

La scheda Impostazioni **video*** viene visualizzata selezionando **Masterizzazione > Impostazioni** oppure Ctrl+I sulla tastiera durante la creazione di un disco video. In questa scheda, configurare le seguenti impostazioni durante la masterizzazione di un DVD, disco Blu-ray o AVCHD:

Preferenze accelerazione GPU

- **Attiva decodifica video hardware* (se disponibile)**: se il computer supporta la tecnologia Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA o AMD Accelerated Parallel Processing, selezionare questa opzione per usare l'accelerazione hardware per decodificare il video in modo da velocizzare la creazione di dischi video.
- **Attiva codifica video hardware* (se disponibile)**: se il computer supporta la tecnologia Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA o AMD Accelerated Parallel Processing, selezionare questa opzione per usare l'accelerazione hardware per codificare il video in modo da velocizzare la creazione di dischi video.

Nota: * questa funzione non è disponibile in alcune versioni di CyberLink Power2Go.

Capitolo 15:

Supporto tecnico

Il presente capitolo può essere di aiuto nel caso sia necessaria assistenza tecnica. Sono incluse tutte le informazioni necessarie per trovare le risposte che si stanno cercando. È possibile comunque contattare il vostro distributore/rivenditore locale.

Prima di contattare il supporto tecnico

Prima di contattare l'assistenza tecnica di CyberLink, provare una delle seguenti opzioni di assistenza gratuite:

- consultate il manuale utente o la guida in linea installata insieme al programma.
- consultare la Conoscenza di base al seguenti collegamento sul sito web di CyberLink: https://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do
- verificare la pagina Risorse della guida nel presente documento.

Prima di contattare l'assistenza tecnica tramite e-mail o telefono, reperire le seguenti informazioni:

- **chiave prodotto registrata** (la chiave prodotto si trova sull’involucro del disco del software, sulla copertina o nell’e-mail ricevuta dopo l’acquisto dei prodotti CyberLink sul negozio di CyberLink).
- il nome del prodotto, la versione e numero di build che generalmente si trovano facendo clic sull'immagine del nome del prodotto nell'interfaccia utente.
- la versione di Windows installata nel computer.
- elenco di dispositivi hardware nel sistema (scheda di acquisizione, scheda audio, scheda VGA) e relativi dati tecnici. Per risultati migliori, generare e salvare le informazioni di sistema utilizzando DxDiag.txt.

Nota: di seguito le procedure per generare le informazioni di sistema con il file DxDiag.txt: Fare clic sul pulsante Windows (start) e cercare "dxdiag". Fare clic sul pulsante **Salva tutte le informazioni** per salvare il file DxDiag.txt.

- la corretta trasposizione di ogni messaggio di avviso che sia stato mostrato (suggeriamo di appuntare il testo su un foglio di carta o effettuare una cattura della schermata).
- una descrizione dettagliata del problema e le circostanze in cui si è verificato.

Supporto Web

Le risposte ai vostri problemi sono disponibili 24 ore al giorno e senza costi sul sito web CyberLink:

Nota: è necessario effettuare prima la registrazione per poter usufruire dell'assistenza web CyberLink.

CyberLink offre una vasta gamma di opzioni di assistenza web, comprese le FAQ, nelle seguenti lingue:

Lingua	URL Assistenza Web
Inglese	https://www.cyberlink.com/cs-help
Cinese tradizionale	https://tw.cyberlink.com/cs-help
Giapponese	https://jp.cyberlink.com/cs-help
Spagnolo	https://es.cyberlink.com/cs-help
Coreano	https://kr.cyberlink.com/cs-help
Cinese semplificato	https://cn.cyberlink.com/cs-help
Tedesco	https://de.cyberlink.com/cs-help
Francese	https://fr.cyberlink.com/cs-help
Italiano	https://it.cyberlink.com/cs-help

Risorse della guida

Il seguente è un elenco di risorse della guida che possono essere di aiuto durante l'uso dei prodotti CyberLink.

- Accedere alla **Conoscenza di base** e **FAQ** (domande più frequenti) di CyberLink: https://it.cyberlink.com/cs-resource
- Visualizzare i **tutorial video** per il software: https://directorzone.cyberlink.com/tutorial/
- Porre domande e ricevere risposte dai nostri utenti nel **Forum della comunità di CyberLink**: https://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page

Nota: Il forum degli utenti CyberLink è disponibile soltanto in inglese e in tedesco.

Index

E

F

G

W

Y